

Déployez la console ExtraHop sur Google Cloud Platform

Publié: 2025-03-28

Les procédures suivantes expliquent comment déployer une console ExtraHop dans un environnement Google Cloud . Vous devez avoir de l'expérience en matière de déploiement de machines virtuelles dans Google Cloud au sein de votre infrastructure de réseau virtuel.

Pour garantir la réussite du déploiement, assurez-vous que vous avez accès et que vous êtes en mesure de créer les ressources requises. Vous devrez peut-être travailler avec d'autres experts de votre organisation pour vous assurer que les ressources nécessaires sont disponibles.

Exigences du système

Votre environnement doit répondre aux exigences suivantes pour déployer une console virtuelle dans GCP :

- Vous devez disposer d'un compte Google Cloud Platform (GCP)
- Vous devez disposer du fichier de déploiement ExtraHop, disponible sur [Portail client ExtraHop](#).
- Vous devez disposer d'une clé de produit ExtraHop.
- Les règles de pare-feu doivent être configurées pour autoriser le trafic DNS, HTTP, HTTPS et SSH pour l'administration d'ExtraHop. Voir <https://cloud.google.com/vpc/docs/using-firewalls>.
- Vous devez avoir accès au type d'instance GCP qui correspond le mieux aux directives décrites dans les Consignes de performance de la console ExtraHop.

Les performances de l'ExtraHop virtuel console dépend du nombre de capteurs que vous déployez en combinaison avec le nombre d'appareils que le système devrait détecter dans votre environnement. Pour déterminer le dimensionnement approprié, consultez [Virtual ExtraHop Console Performance Guidelines](#).

Taille du déploiement	Type d'instance recommandé
Petit	n1-standard-4 (4 processeurs virtuels et 15 Go de RAM)
Moyen	n1-standard-8 (8 processeurs virtuels et 30 Go de RAM)
Grand	n1-standard-16 (16 processeurs virtuels et 60 Go de RAM)
Très grand	n1-standard-32 (32 processeurs virtuels et 120 Go de RAM)

Téléchargez le fichier de déploiement ExtraHop

1. Connectez-vous à votre compte Google Cloud Platform.
2. Dans le menu de navigation, cliquez sur **Stockage dans le cloud** > **Navigateur**.
3. Cliquez sur le nom du compartiment de stockage dans lequel vous souhaitez télécharger le fichier de déploiement ExtraHop. Si vous n'avez pas de compartiment de stockage préconfiguré, créez-en un maintenant.
4. Cliquez **Charger des fichiers**.

5. Naviguez jusqu'au `extrahop-eca-gcp-<version>.tar.gz` fichier que vous avez précédemment téléchargé et cliquez sur **Ouvrir**. Attendez que le fichier soit chargé, puis passez à la procédure suivante.

Créez l'image

1. Dans le menu de navigation, cliquez sur **Moteur de calcul** > **Images**.
2. Cliquez **Créer une image** et effectuez les étapes suivantes :
 - a) Dans le Nom dans le champ, saisissez un nom pour identifier la console ExtraHop.
 - b) Dans le menu déroulant Source, sélectionnez **Fichier Cloud Storage**.
 - c) Dans le Fichier Cloud Storage section, cliquez sur **Naviguez**, localisez le `extrahop-eca-gcp-<version>.tar.gz` fichier dans votre compartiment de stockage, puis cliquez sur **Sélectionnez**.
 - d) Configurez tous les champs supplémentaires requis pour votre environnement.
3. Cliquez **Créez**.

Création du disque de banque de données


1. Dans le menu de navigation, cliquez sur **Moteur de calcul** > **Disques**.
2. Cliquez **Créer un disque** et effectuez les étapes suivantes :
 - a) Dans le Nom dans le champ, saisissez un nom pour identifier le disque ExtraHop.
 - b) Dans la section Source, sélectionnez **Image** à partir du Liste déroulante du type de source de disque menu.
 - c) Dans le menu déroulant Image source, sélectionnez l'image que vous avez créée lors de la procédure précédente.
 - d) Dans la section Paramètres du disque, sélectionnez **Disque persistant SSD** à partir du Type de disque menu déroulant.
 - e) Dans le champ Taille, saisissez la taille de disque recommandée dans **Exigences du système** section.
 - f) Configurez tous les champs supplémentaires requis pour votre environnement.
3. Cliquez **Créez**.

Créez l'instance de machine virtuelle

1. Dans le menu de navigation, cliquez sur **Moteur de calcul** > **Instances de machines virtuelles**.
2. Cliquez **Créer une instance** et effectuez les étapes suivantes :
 - a) Dans le Nom dans le champ, saisissez un nom pour identifier l'instance ExtraHop.
 - b) Dans le menu déroulant Région, sélectionnez votre région géographique.
 - c) Dans le menu déroulant Zone, sélectionnez un lieu dans votre zone géographique.
 - d) Dans le Configuration de la machine section, sélectionnez **Usage général** pour la famille de machines, **N1** pour la série, et l'un des types de machines standard N1 recommandés dans **Exigences du système** section.
 - e) Dans le Disque de démarrage section, cliquez sur **Changement**.
 - f) Cliquez **Disques existants**.
 - g) À partir du Disque menu déroulant, sélectionnez le disque que vous avez créé lors de la procédure précédente.
 - h) Cliquez **Sélectionnez**.
3. Cliquez **Gestion, sécurité, disques, mise en réseau, location exclusive**.
4. Cliquez **Réseautage**.
5. Dans le champ Balises réseau, saisissez les noms de balises suivants :

 **Important:** Les balises réseau sont requises pour appliquer les règles de pare-feu à l'instance ExtraHop. Si aucune règle de pare-feu n'autorise ce trafic, vous devez créer les règles. Voir <https://cloud.google.com/vpc/docs/using-firewalls> .

- serveur https
- serveur http
- dns
- ssh-all



6. Dans le Interfaces réseau section, cliquez sur l'icône de modification  pour modifier l'interface de management.
 - a) À partir du **Réseau** menu déroulant, sélectionnez votre réseau de gestion.
 - b) À partir du **Sous-réseau** menu déroulant, sélectionnez le sous-réseau de votre réseau de gestion.
 - c) Configurez tous les champs supplémentaires requis pour votre environnement.
 - d) Cliquez **Terminé**.
7. Cliquez **Créez**.

Enregistrez le système ExtraHop

Ouvrez un navigateur Web et accédez au système ExtraHop via l'adresse IP de gestion configurée. Acceptez le contrat de licence, puis connectez-vous. Le nom de connexion par défaut est `setup` et le mot de passe est l'ID de l'instance de machine virtuelle. Tapez la clé de produit pour obtenir une licence pour le système.

Prochaines étapes

Une fois la licence du système obtenue, suivez les procédures recommandées dans [liste de contrôle après le déploiement](#) .