

Configuration d'une cible HTTP pour un flux de données ouvert

Publié: 2025-03-28

Vous pouvez exporter les données d'un système ExtraHop vers un serveur HTTP distant à des fins d'archivage à long terme et de comparaison avec d'autres sources.

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
Répétez ces étapes pour chaque sonde de votre environnement.
2. Dans le Configuration du système section, cliquez sur **Flux de données ouverts**.
3. Cliquez **Ajouter une cible**.
4. À partir du Type de cible menu déroulant, sélectionnez **HTTP**.
5. Dans le Nom dans le champ, saisissez un nom pour identifier la cible.
6. Dans le Hôte dans le champ, saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur HTTP distant.
7. Dans le Port dans ce champ, saisissez le numéro de port du serveur HTTP distant.
8. À partir du Tapez menu déroulant, sélectionnez l'un des protocoles suivants :
 - **HTTP**
 - **HTTPS**
9. Si vous avez sélectionné HTTPS, sélectionnez **Ignorer la vérification du certificat** pour contourner la vérification des certificats des données cryptées. Les données peuvent être vérifiées par des certificats fiables que vous téléchargez sur le système ExtraHop.



Note: Les connexions sécurisées au serveur HTTPS ODS peuvent être vérifiées via **certificats fiables** que vous téléchargez sur le système ExtraHop.

10. Sélectionnez **Connexions multiples** pour permettre des requêtes simultanées via plusieurs connexions, ce qui peut améliorer la vitesse de débit.
11. Dans le En-tête HTTP supplémentaire champ, saisissez un en-tête HTTP supplémentaire.
Le format de l'en-tête supplémentaire est *En-tête : Valeur*.



Note: Les en-têtes configurés dans un déclencheur ont priorité sur un en-tête supplémentaire. Par exemple, si En-tête HTTP supplémentaire le champ spécifie Type de contenu : `texte/brut` mais un script déclencheur pour la même cible ODS spécifie Type de contenu : `application/json`, puis Type de contenu : `application/json` est inclus dans la requête HTTP.

12. Optionnel : À partir du Authentification menu déroulant, sélectionnez le type d'authentification parmi les options suivantes.

Option

Basique

Descriptif

Authentifie au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

Amazon AWS

Authentifie via Amazon Web Services.

Stockage Microsoft Azure

Authentifie via Microsoft Azure.

Identifiant Microsoft Entra

Authentifie via Microsoft Entra ID (v1.0).



Note: La plateforme Microsoft Identity (v2.0) n'est pas prise en charge.

Crowd Strike

Authentifie via CrowdStrike.

13. Sélectionnez **Connectez-vous via un proxy mondial** pour envoyer des demandes via le [serveur proxy global](#) configuré pour le système ExtraHop.
14. Optionnel : Cliquez **Testez** pour établir une connexion entre le système ExtraHop et le serveur HTTP distant et envoyer un message de test au serveur.
La boîte de dialogue affiche un message qui indique si la connexion a réussi ou échoué. Si le test échoue, modifiez la configuration cible et testez à nouveau la connexion.
15. Optionnel : Envoyez une demande de test au serveur HTTP distant.

La demande est uniquement destinée à des fins de test ; elle n'est incluse dans aucun script de déclencheur.

- a) À partir du Méthode menu déroulant, sélectionnez l'une des méthodes de requête HTTP suivantes :

- **SUPPRIMER**
- **OBTENIR**
- **TÊTE**
- **OPTIONS**
- **METTRE**
- **POSTE**
- **TRACE**

- b) Dans le Options champ, spécifiez les paramètres de la requête HTTP au format suivant :

```
"headers": {},
"payload": "",
"path": "/"
}
```

Les paramètres sont définis comme suit :

en-têtes

Les en-têtes de la requête HTTP. Vous devez spécifier les en-têtes sous forme de tableau, même si vous ne spécifiez qu'un seul en-tête. Par exemple :

```
"headers": {"content-type":["application/json"]},
```

chemin

Le chemin auquel la requête HTTP sera appliquée.

charge utile

Charge utile de la requête HTTP.

- c) Cliquez **Testez** pour établir une connexion entre le système ExtraHop et le serveur distant et envoyer la demande.
La boîte de dialogue affiche un message qui indique si la demande a réussi ou échoué, et affiche le contenu demandé.

16. Cliquez **Enregistrer**.

Prochaines étapes

Créez un déclencheur qui spécifie les données de message HTTP à envoyer et initie la transmission des données à la cible. Pour plus d'informations, consultez le [Remote.HTTP](#) classe dans le [Référence de l'API ExtraHop Trigger](#).