

# Integrieren Sie RevealX Enterprise mit QRadar

Veröffentlicht: 2025-02-12

Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Kennzahlen von RevealX Enterprise in IBM Security QRadar einzusehen, um Verhaltensinformationen über Ihre Umgebung zu gewinnen.

Bevor Sie diese Integration konfigurieren können, müssen Sie [Generieren Sie einen ExtraHop REST-API-Schlüssel](#) und füge dann den Schlüssel hinzu, wenn du [konfigurierst die ExtraHop App für QRadar](#).

## Systemanforderungen

### ExtraHop RevealX Enterprise

- Ihr Benutzerkonto muss [volle Schreibrechte](#) oder höher auf RevealX Enterprise.
- Ihr RevealX Enterprise-System muss mit einem ExtraHop verbunden sein Sensor mit Firmware-Version 8.8 oder höher.
- Ihr RevealX Enterprise-System muss [verbunden mit ExtraHop Cloud Services](#).
- Ihr RevealX Enterprise-System muss [konfiguriert, um die Generierung von REST-API-Schlüsseln zu ermöglichen](#).

### Q-Radar

- Sie benötigen IBM Security QRadar Version 7.4.1 FP2 oder höher.

## Generieren Sie einen REST-API-Schlüssel

Sie müssen einen ExtraHop API-Schlüssel generieren, bevor Sie die ExtraHop App für QRadar konfigurieren können. Mit dem API-Schlüssel können Sie auf die Integration zugreifen und Operationen von QRadar aus ausführen.

1. `<extrahop-hostname-or-IP-address>`Melden Sie sich über <https://>beim ExtraHop-System an.
2. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf das Benutzersymbol und dann auf **API-Zugriff**.
3. In der Generieren Sie einen API-Schlüssel Abschnitt, geben Sie eine Beschreibung für den neuen Schlüssel ein, und klicken Sie dann auf **Generieren**.
4. Scrollen Sie nach unten zum API-Schlüssel Abschnitt und kopieren Sie den API-Schlüssel , der Ihrer Beschreibung entspricht.

## Installieren und konfigurieren Sie die ExtraHop App für QRadar

1. Laden Sie das herunter und installieren Sie es [ExtraHop App für QRadar](#) von der IBM Exchange-Website.
2. Klicken Sie im rechten Bereich der Download-Seite auf **Ansicht** neben Dokumentation um ein PDF der Bedienungsanleitung herunterzuladen.
3. Klicken Sie in der installierten App auf **ExtraHop-System hinzufügen**.
4. Aus dem Instanztyp Drop-down-Menü, wählen **Auf einer Prem-Instanz**.
5. In der **ExtraHop-System** In diesem Feld geben Sie den Hostnamen des RevealX Enterprise-Systems ein, mit dem sich diese App verbinden wird.
6. Geben Sie den Schlüssel, den Sie von Ihrem RevealX Enterprise-System generiert haben, in das **API-Schlüssel** Feld.

7. Schließen Sie die Konfiguration der ExtraHop App für QRadar gemäß der heruntergeladenen Dokumentation ab.