


Integrieren Sie RevealX 360 mit CrowdStrike

Veröffentlicht: 2025-02-12

Integrieren Sie ExtraHop RevealX 360 mit CrowdStrike, um mehr Sichtbarkeit und Kontrolle über Ihre Geräte zu gewährleisten.

Systemanforderungen

ExtraHop RevealX 360

- Ihr Benutzerkonto muss über Rechte auf RevealX 360 für die System- und Zugriffsverwaltung oder das Cloud-Setup verfügen.
- Ihr RevealX 360-System muss mit einem ExtraHop verbunden sein Sensor mit Firmware-Version 8.8 oder höher. Version 8.9 oder höher ist erforderlich, um die Integrationsoption für die Geräteeindämmung zu aktivieren.
- Ihr RevealX 360-System muss [verbunden mit ExtraHop Cloud Services](#) .

CrowdStrike


- Sie müssen das von ExtraHop bereitgestellte Sicherheitstoken in Ihrer Willkommens-E-Mail oder Ihrer CrowdStrike-API-Client-ID, Ihrem Client-Geheimnis und Ihrem Endpunkt haben.



Hinweis Wenn Sie Ihr ExtraHop-System aktualisieren, müssen Sie neue Anmeldedaten eingeben, um neue Integrationsoptionen zu konfigurieren.

- Folgendes ist erforderlich, um Integrationsoptionen für die Anzeige von Links zu CrowdStrike-Geräten oder CrowdStrike Falcon-Bedrohungsinformationen zu aktivieren:
 - Sie müssen ein Abonnement für CrowdStrike Falcon Intelligence haben.
- Folgendes ist erforderlich, um die Integrationsoption für die Geräteeindämmung zu aktivieren:
 - Sie müssen ein Abonnement für CrowdStrike Falcon Intelligence haben.
 - Der Umfang des CrowdStrike-API-Clients muss die LESE- und SCHREIBRECHTE für Hosts beinhalten.

Konfigurieren Sie die CrowdStrike-Integration

1. Loggen Sie sich in das RevealX 360-System ein.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und klicken Sie dann **Integrationen**.
3. Klicken Sie auf die CrowdStrike-Kachel.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - klicken **Sicherheitstoken eingeben** wenn Sie ein Token von ExtraHop erhalten haben, als Sie sich für eine kostenlose Testversion angemeldet haben.
 1. Fügen Sie das Sicherheitstoken aus Ihrer Willkommens-E-Mail in das **CrowdStrike-Sicherheitstoken** Feld.
 2. klicken **Verbinde**.
 - klicken **Geben Sie die Client-ID und das Geheimnis ein**.
 1. Geben Sie Ihre CrowdStrike-Client-ID in das Feld API-Client-ID ein.
 2. Geben Sie Ihr CrowdStrike-Client-Geheimnis in das Feld API-Client-Secret ein.
 3. Wählen Sie Ihren CrowdStrike-API-Regionen-Endpunkt aus der Dropdownmenüliste aus.
 4. klicken **Verbindung testen** um sicherzustellen, dass das ExtraHop-System mit CrowdStrike Falcon kommunizieren kann.

5. Klicken **Verbinde**.



Hinweis Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass Ihre Anmeldedaten ungültig sind, geben Sie Ihre Client-ID und Ihr Geheimnis erneut ein und klicken Sie auf **Verbinde** um es noch einmal zu versuchen.

5. Optional: Konfigurieren Sie eine der folgenden Integrationsoptionen:



Hinweis Die Integration kann nicht mehr als 50.000 Gesamtindikatoren aus CrowdStrike importieren.

- Wählen **Links zu CrowdStrike Falcon für Bedrohungsinformationen anzeigen** . Klicken Sie auf die Links, um sie anzuzeigen **Bedrohungsinformationen** [↗](#) bei CrowdStrike Falcon.
- Wählen **Links zu CrowdStrike für Geräte anzeigen, auf denen Falcon-Software installiert ist**. Geräte müssen lokal sein und eine MAC-Adresse haben. Links erscheinen auf der **Seite „Geräteübersicht“** [↗](#) für CrowdStrike-Geräte.
- Wählen **Ermöglichen Sie es Benutzern, CrowdStrike-Geräte vor Erkennungen in RevealX 360 zu schützen**. (Erfordert Lese- und Schreibzugriff auf Hosts). Eine Option erscheint **Eindämmung von CrowdStrike-Geräten einleiten** [↗](#) das sind Teilnehmer an einer Sicherheitserkennung. Benutzern muss der Zugriff über die globale Richtlinie für Erkennungszugriffskontrolle gewährt werden und sie müssen über vollständige Schreibrechte oder höher verfügen, um die Eingrenzung einleiten zu können.

6. Klicken Sie **Speichern**.