

# Häufig gestellte Fragen zu Auslöser

Veröffentlicht: 2023-09-13

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Triggern.

- [Wo sollte ich einen Auslöser erstellen, wenn ich eine Command-Appliance oder Reveal \(x\) 360 habe?](#)
- [Wie hebe ich die Zuweisung eines Auslöser auf?](#)
- [Wie deaktiviere oder aktiviere ich einen Auslöser?](#)
- [Kann ich einen Auslöser kopieren?](#)
- [Kann ich den Triggercode automatisch einrücken?](#)

## Wo sollte ich einen Auslöser erstellen, wenn ich eine Command-Appliance oder Reveal (x) 360 habe?

Trigger können auf einzelnen ExtraHop-Systemen oder auf Command-Appliances und Reveal (x) 360 erstellt werden, die mit mehreren ExtraHop-Systemen verbunden sind. Wenn Sie einen Auslöser auf einer Command-Appliance oder einem Reveal (x) 360-System erstellen, wird der Auslöser auf jedem verbundenen System ausgeführt, auf dem das Trigger-Ereignis auftritt.

## Wie hebe ich die Zuweisung eines Auslöser auf?

Es gibt zwei Methoden, um eine Triggerzuweisung zu entfernen:

- Öffnen Sie das Gerät oder die Gruppe, der der Auslöser zugewiesen ist, und klicken Sie auf **Zuweisungen** von der oberen rechten Ecke der Seite. Klicken Sie auf der Registerkarte Trigger neben jeder Trigger-Zuweisung, die Sie aus der Quelle entfernen möchten, auf das Symbol zum Entfernen (X).
- Öffnen Sie den gewünschten Auslöser und klicken Sie auf **Zuweisungen** Registerkarte, um zu sehen, welchen Quellen der Auslöser zugewiesen ist. Klicken Sie neben jedem Gerät oder jeder Gerätegruppe, von der Sie die Trigger-Zuweisung entfernen möchten, auf das Symbol zum Entfernen (X).


## Wie deaktiviere oder aktiviere ich einen Auslöser?

Es gibt zwei Methoden, um einen Trigger auf der Seite Trigger in den Systemeinstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- Wählen Sie in der Liste der Auslöser das Kontrollkästchen neben jedem Trigger aus, und klicken Sie dann auf **Aktivieren** oder **Deaktivieren** aus der oberen rechten Ecke.
- Öffnen Sie den gewünschten Auslöser und aktivieren oder deaktivieren Sie ihn **Trigger deaktivieren**.

## Kann ich einen Auslöser kopieren?

Sie können einen neuen Auslöser erstellen, indem Sie einen vorhandenen kopieren.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen , und klicken Sie dann auf **Auslöser**.
3. Wählen Sie in der Tabelle auf der Seite Trigger das Kontrollkästchen neben dem Auslöser aus, den Sie kopieren möchten.
4. klicken **Kopieren**.

Der kopierte Auslöser wird der Tabelle hinzugefügt, wobei „(copy)“ an den Triggernamen angehängt wird. Standardmäßig ist der kopierte Auslöser keinen Geräten oder Gerätegruppen zugewiesen.

## Kann ich den Triggercode automatisch einrücken?

Sie können Code im Trigger-Editor automatisch einrücken, indem Sie ALT + SHIFT + F drücken.