



# Priorisieren Sie Gruppen für die Standardanalyse

Veröffentlicht: 2023-09-30

Sie können Gerätegruppen für die Standardanalyse auf der Grundlage ihrer Bedeutung für Ihr Netzwerk angeben. Die Gruppen werden in einer geordneten Liste geordnet.

Hier sind einige wichtige Überlegungen zu [Standardanalyse](#):

- Geräte, die für den Bereich Standardanalyse priorisiert wurden, erhalten die erweiterte Analyse, wenn genügend Kapazität vorhanden ist.
  - Sie benötigen volle Schreibberechtigungen, um Analyseprioritäten bearbeiten zu können.
  - Sie können nicht mehr als 200 Gerätegruppen für die Standardanalyse priorisieren.
1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.  
(Diese Schritte müssen auf der Konsole oder Sensor, das ist [Verwaltung dieser gemeinsamen Einstellungen](#).)
  2. Gehen Sie zu den Einstellungen für Standardprioritäten.
    - Klicken Sie auf einer Konsole auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Prioritäten der Analyse**. Dann klicken Sie **Prioritäten bearbeiten** neben dem Sensor, den Sie ändern möchten.
    - Klicken Sie auf einem Sensor auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Prioritäten der Analyse**.
  3. Priorisieren Sie Gruppen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
    - a) In der Für Standardanalysen Abschnitt, klicken **eine Gruppe hinzufügen** um die erste Gruppe hinzuzufügen oder **Gruppe hinzufügen** um weitere Gruppen hinzuzufügen.

## For Standard Analysis

Prioritize devices to receive Standard Analysis by [adding a group](#).

## For Standard Analysis

☰ GROUP ✓ ✕


HTTP Servers ✕

NOTE

[Add Group](#)

- b) In der **Gruppe** Dropdownliste, geben Sie den Namen einer Gerätegruppe ein und klicken Sie dann in den Suchergebnissen auf den Gruppennamen. Geben Sie beispielsweise **HTTP-Server** und wählen Sie **HTTP-Server** Gerätegruppe.
- c) Optional: In der **Hinweis** Feld, geben Sie Informationen über die Gruppe ein.

4. In der Automatisch füllen Abschnitt, vergewissern Sie sich **Auf** ist ausgewählt.


 **Hinweis** Wenn Ihr System Leistungsprobleme hat, klicken Sie auf **Aus**. Nur Geräte, die sich in priorisierten Gruppen befinden, erhalten die Standardanalyse.


5. Klicken Sie oben auf der Seite auf **Speichern**.


### Nächste Schritte

Im Folgenden finden Sie einige zusätzliche Möglichkeiten, Gruppen, die Standardanalysen erhalten, zu verwalten und zu verfeinern:


- Wenn Sie mehrere Gruppen hinzufügen, werden die Gruppen von oben nach unten priorisiert. Klicken Sie auf das Symbol oben links neben Gruppe, und ziehen Sie die Gruppe dann an eine andere Position in der sortierten Liste.



- Klicken Sie auf den Scheck  Symbol, um die Gruppe zu reduzieren. Klicke auf den Stift  Symbol, um die Gruppe erneut zu erweitern, wie in der folgenden Abbildung




dargestellt. [Add Group](#)

- Klicken Sie auf Gehe zu  Symbol neben einem Gruppennamen, um zur Gerätegruppenseite zu navigieren. Auf der Gerätegruppenseite wird angezeigt, welche Geräte und wie viele Geräte

sich in der Gruppe befinden. Das Symbol ist nur verfügbar, wenn die Gruppe ausgeblendet ist.



- Klicken Sie auf das X-Symbol, um eine Gruppe aus der Liste zu entfernen, wie in der folgenden Abbildung



dargestellt.