

Benachrichtigungen zum Ablauf der Lizenz konfigurieren

Veröffentlicht: 2024-01-22

Wenn Sie eine E-Mail-Gruppe für den Empfang von Benachrichtigungen zur Systemintegrität konfigurieren, können Sie eine E-Mail erhalten, wenn Ihr ExtraHop Sensor oder Konsole Die Lizenz läuft bald zusammen mit anderen allgemeinen Informationen zum Systemstatus ab. Die E-Mail wird sieben Tage vor Ablauf der Lizenz und regelmäßig nach der ersten Benachrichtigung gesendet.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen über Setup- oder System- und Zugriffsadministrationsrechte verfügen, um auf die ExtraHop-Administrationseinstellungen zugreifen zu können, bevor Sie Benachrichtigungen zum Systemstatus konfigurieren können.

1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen des ExtraHop-Systems ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. In der Netzwerkeinstellungen Abschnitt, klicken Sie **Benachrichtigungen**.
3. klicken **E-Mail-Benachrichtigungsgruppen**.
4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die Gruppe auszuwählen, die Benachrichtigungen erhalten soll:
 - Klicken Sie in der Tabelle auf den Namen einer vorhandenen E-Mail-Gruppe.
 - klicken **Gruppe hinzufügen** und geben Sie einen Namen für die Gruppe ein.
5. Klicken Sie auf **Benachrichtigungen zur Systemintegrität** Checkbox.
6. In der **E-Mail-Adressen** Textfeld, fügen Sie Empfänger-E-Mail-Adressen für die Gruppe hinzu oder entfernen Sie sie.

Sie können eine E-Mail-Adresse pro Zeile oder in einer durch ein Komma, Semikolon oder Leerzeichen getrennten Liste eingeben. E-Mail-Adressen werden nur für [Name] @ [Firma] geprüft. Validierung des [Domain] -Formats.
7. Klicken Sie **Speichern**.

Nächste Schritte

Wenden Sie sich an Ihren ExtraHop-Vertreter, um Ihre Lizenz zu verlängern, und folgen Sie dann den Anweisungen [wenden Sie Ihre aktualisierte Lizenz an](#).