

# Hinzufügen einer Benachrichtigung zu einer Warnungskonfiguration


Veröffentlicht: 2024-04-09

Konfigurieren Sie eine Alarm so, dass eine Benachrichtigung gesendet wird, wenn die Warnbedingung erfüllt ist.

## Eine Alarm hinzufügen (Reveal (x) Enterprise)

Sie können einer Warnungskonfiguration eine Benachrichtigung hinzufügen, die eine E-Mail an eine angegebene E-Mail-Adresse oder E-Mail-Gruppe sendet, wenn die Alarm auftritt. Die E-Mail enthält Warnungsdetails und einen Link zum Anzeigen der Warnquelle. Sie können auch Benachrichtigungen an einen SNMP-Listener senden.

### Bevor Sie beginnen

- Du musst haben **volle Schreibrechte** [↗](#) oder höher.
  - Ihr ExtraHop-System muss **konfiguriert für das Senden von Benachrichtigungen** [↗](#).
  - Wenn Sie möchten, dass eine Alarm an mehrere E-Mail-Adressen gesendet wird, **eine E-Mail-Gruppe konfigurieren** [↗](#).
  - Wenn Sie Benachrichtigungen über SNMP senden möchten, **den SNMP-Listener konfigurieren** [↗](#).
1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Alerts**.
  3. Klicken Sie in der Tabelle Benachrichtigungen auf die gewünschte Alarm.
  4. Geben Sie im Abschnitt Benachrichtigungen die E-Mail-Gruppen und Adressen an, die benachrichtigt werden sollen, wenn die Alarm auftritt.
    - klicken **Wählen Sie eine E-Mail-Benachrichtigungsgruppe** und klicken Sie auf eine oder mehrere E-Mail-Gruppen.
    - Geben Sie einzelne E-Mail-Adressen ein. Mehrere Adressen müssen durch ein Komma getrennt werden.
  5. Optional: klicken **SNMP-Trap senden** um Benachrichtigungen an einen SNMP-Listener zu senden.
  6. Optional: Fügen Sie der E-Mail-Benachrichtigung zusätzliche Metriken hinzu.

Die E-Mail enthält den Wert dieser Metriken, als die Alarm aufgetreten ist.

    - a) klicken **Erweiterte Optionen anzeigen**.
    - b) Aus dem Zusätzliche Metriken in E-Mail-Benachrichtigungen Abschnitt, klicken **Metrik hinzufügen**.
    - c) Geben Sie im Suchfeld den Namen einer Metrik ein und wählen Sie dann die Metrik aus den Suchergebnissen aus.


Die Metrik muss mit dem zugewiesenen Quelltyp und der überwachten Metrik kompatibel sein, z. B. mit Geräten und Gerätemetriken.
  7. klicken **Speichern**.

## Eine Alarm hinzufügen (Reveal (x) 360)

Sie können einer Warnungskonfiguration eine Benachrichtigung hinzufügen, die beim Auftreten der Alarm eine E-Mail an eine oder mehrere angegebene E-Mail-Adressen sendet. Die E-Mail enthält Warnungsdetails und einen Link zum Anzeigen der Warnquelle.

### Bevor Sie beginnen

Du musst **volle Schreibrechte**  oder höher.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Alerts**.
3. Klicken Sie in der Tabelle Benachrichtigungen auf die gewünschte Alarm.
4. Geben Sie im Abschnitt Benachrichtigungen die E-Mail-Adressen an, die benachrichtigt werden sollen, wenn die Alarm auftritt.  
Geben Sie einzelne E-Mail-Adressen ein. Mehrere Adressen müssen durch ein Komma getrennt werden.
5. Optional: Fügen Sie der E-Mail-Benachrichtigung zusätzliche Metriken hinzu.  
Die E-Mail enthält den Wert dieser Metriken, als die Alarm aufgetreten ist.
  - a) klicken **Erweiterte Optionen anzeigen**.
  - b) Klicken Sie im Abschnitt Zusätzliche Metriken in E-Mail-Benachrichtigungen auf **Metrik hinzufügen**.
  - c) Geben Sie im Suchfeld den Namen einer Metrik ein und wählen Sie dann die Metrik aus den Suchergebnissen aus.  
Die Metrik muss mit dem zugewiesenen Quelltyp und der überwachten Metrik kompatibel sein, z. B. mit Geräten und Gerätemetriken.
6. klicken **Speichern**.