

# Remote-Sites für benutzerdefinierte Geräte konfigurieren

---

Veröffentlicht: 2024-04-10

Benutzerdefinierte Geräte sind nützlich, um den Verkehr außerhalb Ihrer lokalen Broadcast-Domain zu überwachen, z. B. in Filialen, Geschäften oder Kliniken. Sie können Metriken zu benutzerdefinierten Geräten an entfernten Standort sammeln, um auf einfache Weise zu erfahren, wie Dienste an entfernten Standorten genutzt werden, und um einen Überblick über den Verkehr zwischen entfernten Standorten und einem Rechenzentrum zu erhalten.


Erstellen Sie beispielsweise ein Dashboard und fügen Sie ein benutzerdefiniertes Gerät als Metrikquelle hinzu, um Metriken an entfernten Standort wie eingehenden und ausgehenden Durchsatz, Timeouts für erneute Übertragungen, Roundtrip-Zeiten und Nullfenster anzuzeigen. Sehen Sie die [Referenz zu Protokollmetriken](#) für eine vollständige Liste der Metriken und Beschreibungen von Remote-Standorten.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Überlegungen zu Remotestandorten für benutzerdefinierte Geräte:

- Die Konfiguration von Remote-Standorten gilt für alle aktivierten benutzerdefinierten Geräte. Sie können Remote-Sites nicht für ein einzelnes benutzerdefiniertes Gerät konfigurieren.
- Metriken für Remote-Standorte werden nur dann im Metrikkatalog und im Metric Explorer angezeigt, wenn die Erfassung von Metriken an Remote-Standorten aktiviert ist.

## Bevor Sie beginnen

Du musst [volle Schreibrechte](#) oder höher.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Maßgeschneiderte Geräte**.
3. klicken **Remote-Sites konfigurieren**.
4. Wählen oder löschen Sie die **Erfassen Sie Metriken für Remote-Standorte** Checkbox.
5. klicken **Speichern**.