

Häufig gestellte Fragen zum Auslöser

Veröffentlicht: 2024-07-02

Hier finden Sie einige Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Triggern.

- **Wo sollte ich einen Auslöser erstellen, wenn ich eine Command-Appliance oder RevealX 360 habe?**
- **Wie hebe ich die Zuweisung eines Auslöser auf?**
- **Wie deaktiviere oder aktiviere ich einen Auslöser?**
- **Kann ich einen Auslöser kopieren?**
- **Kann ich den Triggercode automatisch einrücken?**

Wo sollte ich einen Auslöser erstellen, wenn ich eine Command-Appliance oder RevealX 360 habe?

Trigger können auf einzelnen ExtraHop-Systemen oder auf Command-Appliances und RevealX 360 erstellt werden, die mit mehreren ExtraHop-Systemen verbunden sind. Wenn Sie einen Auslöser auf einer Command-Appliance oder einem RevealX 360-System erstellen, wird der Auslöser auf jedem verbundenen System ausgeführt, auf dem das Triggerereignis auftritt.

Wie hebe ich die Zuweisung eines Auslöser auf?

Es gibt zwei Methoden, um eine Triggerzuweisung zu entfernen:

- Öffnen Sie das Gerät oder die Gruppe, der der Auslöser zugewiesen ist, und klicken Sie auf **Zuweisungen** aus der oberen rechten Ecke der Seite. Klicken Sie auf der Registerkarte Auslöser auf das Symbol zum Entfernen (X) neben jeder Triggerzuweisung, die Sie aus der Quelle entfernen möchten.
- Öffnen Sie den gewünschten Auslöser und klicken Sie auf **Zuweisungen** Tab, um zu sehen, welchen Quellen der Auslöser zugewiesen ist. Klicken Sie neben jedem Gerät oder jeder Gerätegruppe, für die Sie die Triggerzuweisung entfernen möchten, auf das Symbol zum Entfernen (X).


Wie deaktiviere oder aktiviere ich einen Auslöser?

Es gibt zwei Methoden, um einen Trigger auf der Seite „Trigger“ in den Systemeinstellungen zu aktivieren oder zu deaktivieren:

- Wählen Sie in der Liste der Trigger das Kontrollkästchen neben jedem Auslöser aus, und klicken Sie dann auf **Aktiviere** oder **Deaktiviert** aus der oberen rechten Ecke.
- Öffnen Sie den gewünschten Auslöser und wählen Sie ihn dann aus oder deaktivieren Sie ihn **Trigger deaktivieren**.

Kann ich einen Auslöser kopieren?

Sie können einen neuen Auslöser erstellen, indem Sie einen vorhandenen kopieren.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen , und klicken Sie dann auf **Trigger**.
3. Wählen Sie in der Tabelle auf der Seite „Trigger“ das Kontrollkästchen neben dem Auslöser aus, den Sie kopieren möchten.
4. klicken **Kopieren**.

Der kopierte Auslöser wird der Tabelle hinzugefügt, wobei „(copy)“ an den Triggernamen angehängt wird. Standardmäßig ist der kopierte Auslöser keinen Geräten oder Gerätegruppen zugewiesen.

Kann ich den Triggercode automatisch einrücken?

Sie können Code im Trigger-Editor automatisch einrücken, indem Sie ALT + SHIFT + F drücken.