

# Integrieren Sie RevealX Enterprise mit Netskope

---

Veröffentlicht: 2024-10-26

Mit dieser Integration können Sie ExtraHop-Sensoren so konfigurieren, dass sie Pakete aus Ihrer Netskope-Lösung aufnehmen, um Bedrohungen zu erkennen, Geräte zu erkennen und zu überwachen und Einblicke in den Datenverkehr zu erhalten.

## Bevor Sie beginnen

- Ihr Benutzerkonto muss **volle Schreibrechte** [↗](#) oder höher auf RevealX Enterprise.
  - Ihr RevealX-System muss an einen ExtraHop-Sensor mit Firmware-Version 9.4 oder höher angeschlossen sein.
  - Ihr ExtraHop-Sensor muss ausschließlich für die Aufnahme von Netskope-Paketen vorgesehen sein.
  - Du musst **mindestens eine Schnittstelle konfigurieren** [↗](#) auf Ihrem ExtraHop-Sensor; alle Schnittstellen müssen einen Modus angeben, der GENEVE-Kapselung beinhaltet.
  - Du musst **TAP-Modus konfigurieren** [↗](#) in Ihrer Netskope-Umgebung.
1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen des ExtraHop-Systems ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
  2. In der Netzwerkeinstellungen Abschnitt, klicken **Konnektivität**.
  3. In der Netskope-Einstellungen Abschnitt, auswählen **Netskope-Paketaufnahme aktivieren**.
  4. Klicken Sie **Speichern**.

## Nächste Schritte

- Klicken Sie auf der Seite Assets auf **Netzwerke** und wählen Sie dann diesen Sensor aus **den Verkehr und die Aktivität anzeigen, die anhand der Netskope-Daten beobachtet wurden** [↗](#).
- Loggen Sie sich auf der verbundenen RevealX Enterprise-Konsole in die Administrationseinstellungen ein, um **Überprüfen Sie den Status der in Netskope integrierten Sensoren** [↗](#).