


Integrieren Sie RevealX 360 mit Cisco XDR

Veröffentlicht: 2024-10-26

Integrieren Sie ExtraHop RevealX 360 mit Cisco XDR, einem cloudbasierten Erkennung- und Reaktionstool, um die Sichtbarkeit von Endpunkt zu verbessern und die Erkennungsreaktion zu beschleunigen. Durch die Erstellung von ExtraHop-REST-API-Anmeldeinformationen können Sie RevealX-Geräte- und Erkennungsdaten über ExtraHop REST-API-Operationen nach Cisco XDR exportieren.

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die folgenden Systemanforderungen erfüllen:

- ExtraHop RevealX 360
 - Ihr Benutzerkonto muss **Privilegien** [↗](#) auf RevealX 360 für System- und Zugriffsadministration.
 - Ihr RevealX 360-System muss mit einem ExtraHop verbunden sein Sensor mit Firmware-Version 9.8 oder höher.
 - Ihr RevealX 360-System muss **verbunden mit ExtraHop Cloud Services** [↗](#).
 - Cisco XDR
 - Sie müssen eine Administratorrolle auf Cisco XDR haben.
 - Sie müssen über eine Cisco XDR Advantage- oder Cisco XDR Premium-Lizenzstufe verfügen.
1. Gehen Sie wie folgt vor, um ExtraHop REST-API-Anmeldeinformationen für die Integration zu erstellen:
 - a) Loggen Sie sich in RevealX 360 ein.
 - b) Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und klicken Sie dann **Integrationen**.
 - c) Klicken Sie auf die Kachel der Integration, die Sie konfigurieren möchten.
 - d) klicken **Anmeldeinformationen erstellen**.
Auf der Seite werden die generierte ID und das Geheimnis angezeigt.
 - e) Optional: Wenn Sie bereits Anmeldeinformationen für den REST-API-Zugriff erstellt haben, können Sie diese auf die Integration anwenden. klicken **Wählen Sie vorhandene Anmeldeinformationen aus**, wählen Sie einen Berechtigungsnachweis aus der Dropdownliste aus und klicken Sie dann auf **Wählen**.
 - f) Kopieren und speichern Sie die ID und das Geheimnis, die Sie zur Konfiguration der ExtraHop-App benötigen.
 - g) klicken **Erledigt**.
Die Anmeldeinformationen werden dem hinzugefügt **ExtraHop REST-API-Anmeldeinformationen** [↗](#) Seite, auf der Sie den Status der Anmeldeinformationen anzeigen, die ID kopieren oder die Anmeldeinformationen löschen können.
 2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um **fügen Sie die ExtraHop-Integration zu Cisco XDR hinzu** [↗](#):
 - a) Klicken Sie auf Ihrem Cisco XDR auf **Verwaltung**, und wählen Sie dann **Integrationen**.
 - b) Klicken Sie auf **Drittanbieter** Tab, und klicken Sie dann auf **Fangen Sie an** oder **Aktiviere** von der ExtraHop RevealX 360-Karte.
 - c) Klicken Sie auf das Erweiterungssymbol, um den Integrationsleitfaden zu öffnen.
 - d) Füllen Sie die Felder gemäß dem erweiterten Integrationsleitfaden aus. Dazu gehört auch die Eingabe der ExtraHop REST-API-Anmeldeinformationen, die Sie für die Integration erstellt und kopiert haben.
 - e) Klicken Sie **Hinzufügen**.
 3. Exportieren Sie RevealX-Geräte- und Erkennungsdaten auf Ihr Cisco XDR über den **ExtraHop REST-API** [↗](#).