



# Löschen Sie eine benutzerdefinierte Metrik

---

Veröffentlicht: 2024-11-02

Wenn Sie die Erfassung von benutzerdefinierten Metrikdaten beenden und die benutzerdefinierte Metrik aus dem ExtraHop-System entfernen möchten, müssen Sie den Auslöser deaktivieren und dann den Eintrag für die benutzerdefinierte Metrik aus dem Metrikkatalog löschen.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. klicken Sie oben auf der Seite auf das Symbol Systemeinstellungen .
3. klicken **Auslöser**.
4. Suchen Sie den Auslöser, der mit der benutzerdefinierten Metrik verknüpft ist, die Sie löschen möchten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Auslöser und klicken Sie dann auf **Deaktivieren**.  
Der Auslöser beendet die Erfassung von Daten für Ihre benutzerdefinierten Metriken.
5. Schließen Sie das Trigger-Fenster und klicken Sie erneut auf das Symbol Systemeinstellungen.
6. klicken **Metrischer Katalog**.
7. Gehen Sie wie folgt vor, um eine einzelne benutzerdefinierte Metrik zu löschen:
  - a) Suchen Sie nach der Metrik und wählen Sie sie aus der Liste aus.
  - b) Klicken Sie auf das Befehlsmenü  neben dem Feld Zu filternder Typ und wählen **Ausgewählte Metrik löschen**.
8. Gehen Sie wie folgt vor, um mehrere benutzerdefinierte Messwerte zu löschen:
  - a) Suchen Sie nach einem gemeinsamen Begriff, der von den benutzerdefinierten Metriken, die Sie löschen möchten, gemeinsam verwendet wird.
  - b) Klicken Sie auf das Befehlsmenü neben dem Feld Zu filternder Typ.
  - c) Wählen Sie den **Nur benutzerdefinierte Metriken** Checkbox.  
Integrierte Metriken sind von den Suchergebnissen ausgeschlossen.
  - d) Wählen **Alle passenden Metriken löschen**.  
Sie können bis zu 1.000 Metriken löschen, die dem Suchbegriff entsprechen, auch wenn sie sich nicht auf der aktuellen Seite befinden.
  - e) klicken **X-Metriken löschen** um ihre Löschung zu bestätigen.