


Zeigen Sie eine Rate oder Anzahl in einem Diagramm an

Veröffentlicht: 2025-02-03

Sie können Fehler, Antworten, Anfragen und andere Zählmetrikdaten in einem Diagramm als Rate pro Sekunde oder als Gesamtzahl von Ereignissen im Zeitverlauf visualisieren. Für hochpräzise Netzwerk-Bytes - und Netzwerkpaket-Metriken haben Sie die zusätzlichen Optionen, um die maximale, minimale und durchschnittliche Rate pro Sekunde in einem Diagramm anzuzeigen.

Wann [Bearbeiten eines Diagramms im Metric Explorer](#), können Sie eine Anzahl oder Rate auswählen, indem Sie auf den Dropdownmenü-Link unter dem Namen der Metrik klicken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Darüber hinaus können Sie aus den folgenden Optionen für die Anzeige von Raten und Anzahlen wählen. Beachten Sie, dass die Art der von Ihnen ausgewählten Metrik beeinflusst, welche Rate oder Anzahl automatisch angezeigt wird.

Durchschnittsrates

Berechnet den durchschnittlichen Metrikwert pro Sekunde für das ausgewählte Zeitintervall. Für netzwerkbezogene Metriken wie Response L2 Byte oder NetFlow Byte wird die durchschnittliche Rate pro Sekunde automatisch angezeigt.

Zählen

Zeigt die Gesamtzahl der Ereignisse für das ausgewählte Zeitintervall an. Für die meisten Zählmetriken, wie Fehler, Anfragen und Antworten, wird die Anzahl automatisch angezeigt.

Zusammenfassung der Tarife

Berechnet den maximalen, minimalen und durchschnittlichen Metrikwert pro Sekunde. Bei hochpräzisen Metriken wie Netzwerk-Bytes und Netzwerkpaketen werden diese drei Raten automatisch als Zusammenfassung im Diagramm angezeigt. Sie können auch auswählen, ob nur die Höchst-, Mindest- oder Durchschnittsrates in einem Diagramm angezeigt werden soll. Hochpräzise Metriken werden mit einem [Granularitätsstufe von 1 Sekunde](#) und sind nur verfügbar, wenn Sie [konfigurieren dein Diagramm mit einer Netzwerk- oder Gerätequelle](#).

Zeigen Sie die Durchschnittsrates in einem Diagramm an


Wenn Sie ein Diagramm mit einem Fehler, einer Antwort, einer Anfrage oder einer anderen Art von Zählmetrik konfiguriert haben, wird die Gesamtzahl der Ereignisse im Laufe der Zeit automatisch angezeigt. Sie können das Diagramm weiter bearbeiten, um eine Durchschnittsrates pro Sekunde für Ihre Daten anzuzeigen.

Bevor Sie beginnen

[Erstellen Sie ein Diagramm](#) und wählen Sie eine Zählmetrik wie Fehler, Anfragen oder Antworten als Quelle aus. Speichern Sie Ihr Diagramm in einem Dashboard.

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie einem vorhandenen Dashboard-Diagramm eine Durchschnittsrates hinzufügen:

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie oben auf der Seite auf **Armaturenbrett**.
3. Starten Sie den **Metric Explorer zum Bearbeiten des Diagramms** [↗](#) indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a) Wählen Sie im Dashboard-Dock ein Dashboard aus, das das Diagramm enthält, das Sie bearbeiten möchten.
 - b) Klicken Sie auf den Diagrammtitel und wählen Sie **Bearbeiten**.
4. klicken **Zählen** unter dem Metriknamen.



5. Wählen **Durchschnittliche Rate** aus dem Drop-down-Menü.
Die Einheit „/s“ wird auf Metrik Einheiten angewendet. Sie können jederzeit zur Zählung zurückkehren.
6. klicken **Speichern** um den Metric Explorer zu schließen.



Hinweis: Wenn Sie mehr als eine Zählmetrik in einem Diagramm auswählen, vermeiden Sie es, Raten und Zählungen zusammen im selben Diagramm anzuzeigen. Es kann die Skala der Y-Achse verzerren. Die Y-Achse enthält nur dann ein „/s“ in den Hilfsstrichbeschriftungen, wenn alle Metriken Raten anzeigen.

Zeigen Sie die maximale Rate in einem Diagramm an

Um die maximale Rate pro Sekunde einer Metrik in einem Diagramm anzuzeigen, müssen Sie ein Diagramm mit einer hochpräzisen Metrik konfigurieren.

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie ein Diagramm konfigurieren, das eine maximale Rate anzeigt:

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um ein neues Diagramm zu erstellen, klicken Sie auf das Befehlsmenü **☰** in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie dann **Diagramm erstellen**.
 - Um ein vorhandenes Diagramm zu bearbeiten, klicken Sie auf **Armaturenbrett** oben auf der Seite. Wählen Sie im Dashboard-Dock ein Dashboard aus, das das Diagramm enthält, das Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf den Diagrammtitel und wählen Sie **Bearbeiten**.
3. klicken **Quelle hinzufügen** und wählen Sie eine der folgenden Quellen aus:
 - Eine Netzwerkquelle, bei der es sich nicht um ein Flussnetz handelt, z. B. ein Standort.
 - Ein Gerät, z. B. ein Server oder ein Client.
4. Suchen Sie nach einer der folgenden Metriken und wählen Sie sie aus:


Für eine Netzwerkquelle

- Netzwerk-Bytes (Gesamtdurchsatz)
- Netzwerkpakete (Gesamtpakete)

Für eine Gerätequelle

- Netzwerk-Bytes (kombinierter eingehender und ausgehender Durchsatz pro Gerät)
- Eingehende Netzwerk-Bytes (eingehender Durchsatz pro Gerät)

- Netzwerk-Bytes Out (ausgehender Durchsatz pro Gerät)
 - Netzwerkpakete (kombinierte eingehende und ausgehende Pakete pro Gerät)
 - Eingehende Netzwerkpakete (eingehende Pakete pro Gerät)
 - Ausgehende Netzwerkpakete (ausgehende Pakete pro Gerät)
5. Wählen Sie einen Diagrammtyp aus, der mit Zählmetriken kompatibel ist (einschließlich Linien-, Wert-, Säulen-, Balken-, Kreis- und Listendiagramme).
Die Standardanzeige für eine hochpräzise Metrik ist eine Kursübersicht, in der automatisch die Höchst-, Durchschnitts- und Mindestrate angezeigt werden.
 6. klicken **Zusammenfassung der Tarife** unter dem Metriknamen.



7. Wählen **Maximaler Tarif** aus dem Drop-down-Menü.
8. klicken **Speichern** um den Metric Explorer zu schließen.