

# Integrieren Sie RevealX 360 mit QRadar SOAR

Veröffentlicht: 2025-02-04

Diese Integration ermöglicht es IBM Security QRadar SOAR, Gerät- und Erkennungsdaten aus dem ExtraHop-System über die ExtraHop REST-API zu exportieren. Sie können exportierte Daten in QRadar SOAR einsehen, um einen Einblick in die Kommunikation Ihrer Geräte in Ihrer Umgebung zu erhalten und um Erkennungen von Netzwerkbedrohungen einzusehen.

## Bevor Sie beginnen

Sie müssen die folgenden Systemanforderungen erfüllen:

- ExtraHop RevealX 360
    - Ihr Benutzerkonto muss [Privilegien](#) auf RevealX 360 für System- und Zugriffsadministration.
    - Ihr RevealX 360-System muss mit einem ExtraHop verbunden sein Sensor mit Firmware-Version 9.6 oder höher.
    - Ihr RevealX 360-System muss [verbunden mit ExtraHop Cloud Services](#).
    - Ihr RevealX 360-System muss [konfiguriert, um die Generierung von REST-API-Schlüsseln zu ermöglichen](#).
    - Falls konfiguriert, [Liste zulassen](#) muss die IP-Adresse enthalten, die auf die REST-API zugreift.
  - QRadar SOAR
    - Sie müssen QRadar SOAR Version 46.0 oder höher haben
1. Gehen Sie wie folgt vor, um ExtraHop REST-API-Anmeldeinformationen für die Integration zu erstellen:
    - a) Loggen Sie sich in RevealX 360 ein.
    - b) Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und klicken Sie dann **Integrationen**.
    - c) Klicken Sie auf die Kachel der Integration, die Sie konfigurieren möchten.
    - d) klicken **Anmeldeinformationen erstellen**.  
Auf der Seite werden die generierte ID und das Geheimnis angezeigt.
    - e) Optional: Wenn Sie bereits Anmeldeinformationen für den REST-API-Zugriff erstellt haben, können Sie diese auf die Integration anwenden. klicken **Wählen Sie vorhandene Anmeldeinformationen aus**, wählen Sie im Dropdownmenü einen Berechtigungsnachweis aus und klicken Sie dann auf **Wählen**.
    - f) Kopieren und speichern Sie die ID und das Geheimnis, die Sie zur Konfiguration der ExtraHop-App benötigen.
    - g) klicken **Erledigt**.  
Die Anmeldeinformationen werden dem hinzugefügt [ExtraHop REST-API-Anmeldeinformationen](#) Seite, auf der Sie den Status der Anmeldeinformationen anzeigen, die ID kopieren oder die Anmeldeinformationen löschen können.
  2. Gehen Sie wie folgt vor, um die ExtraHop-App für QRadar SOAR zu installieren und zu konfigurieren:
    - a) Laden Sie das herunter und installieren Sie es [ExtraHop für IBM SOAR](#) App von der IBM App Exchange-Website.
    - b) Klicken Sie im rechten Bereich der Download-Site auf **Ansicht** neben Dokumentation, um ein PDF des App-Benutzerhandbuchs herunterzuladen.
    - c) Geben Sie in der App-Konfiguration die ExtraHop REST-API-Anmeldeinformationen ein, die Sie für die QRadar SOAR-Integration erstellt und kopiert haben:
      - **Authentifizierungs-ID**
      - **Geheimer Schlüssel**
    - d) Beenden Sie die Konfiguration der App gemäß den Anweisungen in der Dokumentation.