

Gemeinsame Systemeinstellungen verwalten

Veröffentlicht: 2025-01-04

Von einer Konsole, können Sie gemeinsam genutzte Systemeinstellungen von jedem angeschlossenen Sensor aus für Analyseprioritäten, Dateianalysen, Aufzeichnungen, Netzwerkstandorte und vertrauenswürdige Domänen sowie Optimierungsparameter zentral verwalten. Sie müssen das Verwaltungssystem für jeden Sensor angeben.

 **Wichtig:** Management für [Prioritäten der Analyse](#), Kollektive Bedrohungsanalyse, [Datei-Analyse](#), Datensätze, vertrauenswürdige Domänen und Tuning-Parameter sind verknüpft – wenn Sie die Verwaltung für eine Einstellung übertragen, wird die Verwaltung für alle Einstellungen übertragen.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein.
Wiederhole diese Schritte bei jedem Sensor in deiner Umgebung.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und wählen Sie dann **Analyse-Prioritäten, Tuning-Parameter, Netzwerklokalitäten** oder **Schallplattensammlung**.
3. Klicken Sie **Verwaltung von Transfers**.
4. Wählen Sie die Konsole.
5. Klicken Sie **Übertragung**.

Nur auf einer Konsole können Sie die zentrale Verwaltung für Recordstore-Einstellungen von Drittanbietern oder in der Cloud konfigurieren. Für jeden Sensor müssen Sie die Verwaltungskonsole angeben oder angeben, ob der Sensor selbst verwaltet wird.

1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen auf der Sensor.
2. Klicken Sie im Abschnitt Datensätze auf **Plattenladen**.
3. Wählen Sie die Konsole aus der Dropdownliste.
4. Klicken Sie **Inhaberschaft übertragen**.



Hinweis: Die Konsole zeigt keine Liste der angeschlossenen Sensoren an, die diese Einstellungen gemeinsam verwenden.