

Partager un tableau de bord avec un utilisateur restreint

Publié: 2025-02-12

Les tableaux de bord ExtraHop constituent un moyen puissant de visualiser l'activité de votre réseau, mais il se peut que vous deviez partager des informations avec une personne qui n'a pas (et ne devrait pas) avoir accès à toutes vos données. En créant un compte utilisateur avec des privilèges de lecture seule restreints, vous pouvez fournir un accès limité aux seules statistiques que vous souhaitez partager.

Avant de commencer

- Vous devez avoir accès aux paramètres d'administration du système ExtraHop.
- Vous devez disposer d'un accès modifiable au tableau de bord que vous souhaitez partager. (Les tableaux de bord du système ne peuvent pas être partagés avec des utilisateurs dont l'accès est limité en lecture seule.)

Création d'un compte utilisateur restreint en lecture seule

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans le Paramètres d'accès section, cliquez sur **Les utilisateurs**.
3. Cliquez **Ajouter un utilisateur**.
4. Dans le Informations personnelles section, complétez les informations concernant votre nouvel utilisateur.
5. Dans le Privilèges d'utilisateur section, cliquez sur **Privilèges de lecture seule restreints**.
6. Cliquez **Enregistrer**.

Partagez votre tableau de bord avec l'utilisateur en lecture seule restreint

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez **Tableaux de bord** en haut de la page.
3. Dans le volet de gauche, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez partager.
4. Cliquez sur le menu de commandes (icône) dans le coin supérieur droit de la page du tableau de bord, puis sélectionnez **PARTAGEZ**.
5. Sélectionnez **Seuls les utilisateurs ou les groupes spécifiés peuvent afficher ou modifier**.
6. Dans le Spécifier les utilisateurs et les groupes champ, saisissez le nom de votre nouvel utilisateur, puis sélectionnez-le dans le menu déroulant.
7. Dans le menu déroulant, sélectionnez **Peut voir**.
8. Cliquez **Ajouter un utilisateur**.
9. Cliquez **Enregistrer**.

L'utilisateur en lecture seule restreint peut désormais se connecter au système ExtraHop et afficher uniquement le tableau de bord que vous avez partagé avec lui.