

Intégrez RevealX 360 à QRadar

Publié: 2025-02-13

Cette intégration vous permet de consulter les métriques de RevealX 360 dans IBM Security QRadar afin d'obtenir des informations comportementales sur votre environnement.

Pour configurer cette intégration, vous devez [créer des informations d'identification QRadar](#) puis ajoutez-les à la configuration du [Application ExtraHop pour QRadar](#).

Exigences du système

ExtraHop RevealX 360

- Votre compte utilisateur doit avoir [privilèges](#) sur RevealX 360 pour l'administration des systèmes et des accès.
- Votre système RevealX 360 doit être connecté à un ExtraHop sonde avec la version 8.8 ou ultérieure du firmware.
- Votre système RevealX 360 doit être [connecté à ExtraHop Cloud Services](#).
- Votre système RevealX 360 doit être [configuré pour permettre la génération de clés d' API REST](#).
- S'il est configuré, [liste d'autorisations](#) doit inclure l'adresse IP qui permettra d'accéder à l'API REST.

QRadar

- Vous devez disposer de la version 7.4.1 FP2 ou ultérieure d'IBM Security QRadar.

Création d'informations d'identification nécessaires d'identification pour l'intégration de QRadar

1. Connectez-vous à RevealX 360.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système  puis cliquez sur **Intégrations**.
3. Cliquez sur **QRadar de sécurité IBM** tuile.
4. Cliquez **Créer un justificatif**.
La page affiche l'identifiant et le secret générés.
5. Optionnel : Si vous avez déjà créé un identifiant pour accéder à l'API REST, vous pouvez l'appliquer à l'intégration. Cliquez **Sélectionnez un justificatif d'identité existant**, sélectionnez un identifiant dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Sélectionnez**.
6. Copiez et stockez l'identifiant et le code secret dont vous aurez besoin pour configurer l' application ExtraHop pour QRadar.
7. Cliquez **Terminé**.

Le justificatif est également ajouté au [Informations d'identification de l'API REST ExtraHop](#) page où vous pouvez consulter l'état des informations d'identification, copier l'identifiant ou supprimer les informations d'identification.

Prochaines étapes

[Installez et configurez l'application ExtraHop pour QRadar](#).

Installez et configurez l'application ExtraHop pour QRadar

1. Téléchargez le [Application ExtraHop pour QRadar](#) depuis le site IBM App Exchange.
2. Dans le panneau droit du site de téléchargement, cliquez sur **Afficher** à côté de Documentation pour télécharger un PDF du guide d'utilisation de l'application.

3. Installez et configurez le module complémentaire conformément aux instructions du guide de l'utilisateur.
4. Dans les champs de configuration suivants, saisissez **informations d'identification** que vous avez créé et copié pour l'intégration à QRadar :
 - **ID d'authentification**
 - **Clé secrète**

Prochaines étapes

Exportez les métriques RevealX 360 et visualisez-les dans QRadar conformément aux instructions du guide de l'utilisateur de l'application ExtraHop pour QRadar.