

Ajouter un compte utilisateur local

Publié: 2023-09-19

En ajoutant un compte d'utilisateur local, vous pouvez fournir aux utilisateurs un accès direct à votre système ExtraHop et restreindre leurs privilèges en fonction de leur rôle dans votre organisation.

Pour en savoir plus sur les comptes d'utilisateur système par défaut, voir [Utilisateurs locaux](#).

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans la section Paramètres d'accès, cliquez sur **Utilisateurs**.
3. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.
4. Dans la section Informations personnelles, saisissez les informations suivantes :
 - ID de connexion : Le nom d'utilisateur avec lequel les utilisateurs se connecteront au capteur, qui ne peut pas contenir d'espaces. Par exemple, `adalovelace`.
 - Nom complet : Nom d'affichage de l'utilisateur, qui peut contenir des espaces. Par exemple, `Ada Lovelace`.
 - Mot de passe : Le mot de passe de ce compte.



Note: Sur les capteurs et les consoles, le mot de passe doit répondre aux critères spécifiés par la [politique de mot de passe globale](#). Sur les enregistreurs et les magasins de paquets ExtraHop, les mots de passe doivent comporter au moins 5 caractères.

- Confirmer le mot de passe : Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ Mot de passe.
5. Dans la section Type d'authentification, sélectionnez Local.
 6. Dans la section Type d'utilisateur, sélectionnez le type de privilèges pour l'utilisateur.
 - Les privilèges d'administration du système et de l'accès permettent un accès complet en lecture et en écriture au système ExtraHop, y compris aux paramètres d'administration.
 - Les privilèges limités vous permettent de sélectionner un sous-ensemble de privilèges et d'options.



Note: Pour plus d'informations, consultez la section [Privilèges de l'utilisateur](#).

7. Cliquez sur **Enregistrer**.



Conseil: Pour modifier les paramètres d'un utilisateur, cliquez sur le nom d'utilisateur dans la liste pour afficher la page Modifier l' utilisateur.

- Pour supprimer un compte utilisateur, cliquez sur l'icône **X** rouge. Si vous supprimez un utilisateur d'un serveur d'authentification distant, tel que LDAP, vous devez également supprimer l'entrée de cet utilisateur sur le système ExtraHop.