

Activer l'accès à distance à ExtraHop

Publié: 2023-09-19

Vous pouvez autoriser l'accès à distance à votre système ExtraHop pour certains membres de l'équipe des comptes ExtraHop, l'assistance ExtraHop et les analystes ExtraHop Atlas.

Pour plus d'informations sur l'accès à distance, consultez le site [FAQ sur l'accès à distance](#).

Avant de commencer

Le système ExtraHop doit être connecté à [ExtraHop Cloud Services](#) avant de pouvoir activer l'accès à distance.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Naviguez jusqu'aux paramètres d'accès à distance.
 - Pour les systèmes Reveal(x) 360, cliquez sur **System Settings (Paramètres système)** , cliquez sur **All Administration (Toute l'administration)**, puis sur **User Access (Accès utilisateur)**.
 - Pour une console et des capteurs, cliquez sur Paramètres système , cliquez sur **Toute l'administration**, puis sur **Services ExtraHop Cloud**.
 - Pour les magasins d'enregistrements et les magasins de paquets ExtraHop, cliquez sur **ExtraHop Cloud Services**.
3. Dans la section Accès à distance ExtraHop, cochez la case **Équipe du compte ExtraHop**.
4. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.
5. Dans le champ Adresse électronique ExtraHop, saisissez l'adresse électronique du membre de l'équipe du compte ExtraHop que vous souhaitez autoriser à accéder à votre système ExtraHop.
6. Sélectionnez le niveau de privilège de l'utilisateur. Consultez le membre de l'équipe responsable de votre compte pour savoir quels sont les privilèges dont il a besoin. Les utilisateurs des magasins d'enregistrements et des magasins de paquets se voient toujours accorder des privilèges de configuration. Pour des informations détaillées sur les privilèges, voir [Privilèges de l'utilisateur](#).
7. Cliquez sur **Enregistrer**.
8. Optionnel : Cochez la case pour activer l'assistance ExtraHop.
9. Optionnel : Cochez la case pour activer les analystes ExtraHop Atlas.
10. Cliquez sur **Enregistrer les modifications**.
11. Répétez cette procédure sur chaque console, capteur, recordstore et packetstore auxquels vous souhaitez accorder l'accès.