

# Partager un tableau de bord avec un utilisateur restreint

---

Publié: 2023-09-19

Les tableaux de bord ExtraHop sont un moyen puissant de visualiser l'activité de votre réseau, mais vous pouvez avoir besoin de partager des informations avec quelqu'un qui n'a pas (et ne devrait pas avoir) accès à toutes vos données. En créant un compte d'utilisateur avec des privilèges de lecture seule restreints, vous pouvez fournir un accès limité aux seules mesures que vous souhaitez partager.

## Avant de commencer

- Vous devez avoir accès aux paramètres d'administration du système ExtraHop.
- Vous devez disposer d'un accès de modification au tableau de bord que vous souhaitez partager. (Les tableaux de bord du système ne peuvent pas être partagés avec des utilisateurs en lecture seule).

## Créer un compte utilisateur en lecture seule

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans la section Paramètres d'accès, cliquez sur **Utilisateurs**.
3. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.
4. Dans la section Informations personnelles, complétez les informations relatives à votre nouvel utilisateur.
5. Dans la section Privilèges de l'utilisateur, cliquez sur **Privilèges restreints en lecture seule**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

## Partager votre tableau de bord avec l'utilisateur en lecture seule restreinte

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur **Tableaux de bord** en haut de la page.
3. Dans le volet de gauche, sélectionnez le tableau de bord que vous souhaitez partager.
4. Cliquez sur le menu de commande (icône) dans le coin supérieur droit de la page du tableau de bord, puis sélectionnez **Partager**.
5. Sélectionnez **Only specified users or groups can view or edit (Seuls les utilisateurs ou groupes spécifiés peuvent afficher ou modifier)**.
6. Dans le champ Spécifier les utilisateurs et les groupes, tapez le nom de votre nouvel utilisateur, puis sélectionnez le nom de l'utilisateur dans la liste déroulante.
7. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Peut visualiser**.
8. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**.
9. Cliquez sur **Enregistrer**.

L'utilisateur en lecture seule peut désormais se connecter au système ExtraHop et afficher uniquement le tableau de bord que vous avez partagé avec lui.