

# Ajouter une notification à une configuration d'alerte

Publié: 2023-09-30

Configurez une alerte pour envoyer une notification lorsque la condition d'alerte est remplie.

## Ajouter une notification d'alerte (Reveal (x) Enterprise)

Vous pouvez ajouter une notification à une configuration d'alerte qui enverra un e-mail à une adresse e-mail ou à un groupe de messagerie spécifique lorsque l'alerte se produira. L'e-mail contient les détails de l'alerte et un lien permettant de consulter la source de l'alerte. Vous pouvez également envoyer des notifications à un écouteur SNMP .

### Avant de commencer

- Tu dois avoir [privilèges d'écriture complets](#) ou supérieur.
- Votre système ExtraHop doit être [configuré pour envoyer des notifications](#).
- Si vous souhaitez qu'une alerte soit envoyée à plusieurs adresses e-mail, [configurer un groupe de messagerie](#).
- Si vous souhaitez envoyer des notifications par le biais du SNMP, [configurer l'écouteur SNMP](#).

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône des paramètres système  puis cliquez sur **Alertes**.
3. Dans le tableau Alertes, cliquez sur l'alerte de votre choix.
4. Dans la section Notifications, spécifiez les groupes de courrier électronique et les adresses à avertir lorsque l'alerte se produit.

- Cliquez **Sélectionnez un groupe de notification par e-mail** et cliquez sur un ou plusieurs groupes de messagerie.
- Entrez des adresses e-mail individuelles. Les adresses multiples doivent être séparées par une virgule.

5. Optionnel : Cliquez **Envoyer un piège SNMP** pour envoyer des notifications à un écouteur SNMP .
6. Optionnel : Ajoutez des mesures supplémentaires à la notification par e-mail.

L'e-mail inclut la valeur de ces mesures lorsque l'alerte s'est produite.

- a) Cliquez **Afficher les options avancées**.
- b) À partir du Mesures supplémentaires dans les notifications par e-mail section, cliquez **Ajouter une métrique**.
- c) Dans le champ de recherche, tapez le nom d'une métrique, puis sélectionnez la métrique dans les résultats de recherche.

La métrique doit être compatible avec le type de source attribué et la métrique surveillée, tels que les appareils et les métriques des équipements.

7. Cliquez **Enregistrer**.

## Ajouter une notification d'alerte (Reveal (x) 360)

Vous pouvez ajouter une notification à une configuration d'alerte qui enverra un e-mail à une ou plusieurs adresses e-mail spécifiées lorsque l'alerte se produira. L'e-mail contient les détails de l'alerte et un lien permettant de consulter la source de l'alerte.

### Avant de commencer

Tu dois avoir [privilèges d'écriture complets](#) ou supérieur.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône des paramètres système  puis cliquez sur **Alertes**.
3. Dans le tableau Alertes, cliquez sur l'alerte de votre choix.
4. Dans la section Notifications, spécifiez les adresses e-mail à avertir lorsque l'alerte se produit.  
Entrez des adresses e-mail individuelles. Les adresses multiples doivent être séparées par une virgule.
5. Optionnel : Ajoutez des mesures supplémentaires à la notification par e-mail.  
L'e-mail inclut la valeur de ces mesures lorsque l'alerte s'est produite.
  - a) Cliquez **Afficher les options avancées**.
  - b) Dans la section Mesures supplémentaires dans les notifications par e-mail, cliquez sur **Ajouter une métrique**.
  - c) Dans le champ de recherche, tapez le nom d'une métrique, puis sélectionnez-la dans les résultats de recherche.  
La métrique doit être compatible avec le type de source attribué et la métrique surveillée, tels que les appareils et les métriques des équipements.
6. Cliquez **Enregistrer**.