

FAQ sur les alertes

Publié: 2024-01-11

Voici quelques réponses aux questions fréquemment posées sur les alertes.

- [Où puis-je trouver les alertes générées par le système ExtraHop ?](#)
- [Puis-je ajouter un texte personnalisé aux notifications par e-mail ?](#)
- [Comment puis-je voir quelles alertes sont attribuées à une source ?](#)
- [Comment les métriques sont-elles calculées pour les configurations d'alerte attribuées à un groupe d'approximatif d'équipements ?](#)
- [Comment les tendances sont-elles calculées ?](#)

Où puis-je trouver les alertes générées par le système ExtraHop ?

Alors que [Page d'alertes](#) fournit un accès rapide à toutes les alertes, il existe des indicateurs et des liens vers les alertes dans tout le système ExtraHop.


- Sur un tableau de bord, vous pouvez [ajouter un widget d'alertes](#) qui affiche jusqu'à 40 alertes récentes.
- Sur la page de présentation d'un équipement, d'un groupe d'équipements ou d'une application, consultez un graphique des alertes.
- Sur une carte d'activités, le [couleur d'un équipement](#) correspond à l'état d'alerte le plus sévère pour toutes les alertes attribuées à l'équipement.

Puis-je ajouter un texte personnalisé aux notifications par e-mail ?

Il n'existe aucun champ de texte pour les messages personnalisés dans les notifications par e-mail. Cependant, des informations peuvent être ajoutées au **Descriptif** champ dans les paramètres d'alerte, et ce texte apparaît dans l'e-mail. Par exemple, le texte peut demander à votre équipe de prendre des mesures, telles que le redémarrage des appareils, lorsqu'elle reçoit des e-mails pour des alertes spécifiques.

En outre, le **Descriptif** Le champ prend en charge Markdown, une syntaxe de mise en forme simple qui convertit le texte brut en HTML. Lorsqu'ils sont placés avant ou autour du texte, certains caractères non alphabétiques indiquent le style HTML à appliquer au texte. Par exemple, placez un double astérisque (**) avant et après le texte que vous souhaitez afficher en gras. Le tableau suivant présente les formats Markdown courants pris en charge dans la zone de texte.

Formater	Descriptif	Exemple
Rubriques	Placez un signe numérique (#) devant votre texte pour mettre en forme les en-têtes. Le niveau du titre est déterminé par le nombre de signes numériques.	####Example H4 heading
Listes non ordonnées	Placez un astérisque (*) avant votre texte.	* First example * Second example
Listes ordonnées	Placez un seul chiffre et un point (1.) avant votre texte.	1. First example 2. Second example
AUDACIEUX	Placez des astérisques doubles avant et après votre texte.	**bold text**
Italiques	Mettez un trait de soulignement avant et après votre texte.	<u>italicized text</u>

Formater	Descriptif	Exemple
Hyperliens	Placez le texte du lien entre crochets avant l'URL entre parenthèses. Ou saisissez votre URL. Les liens vers des sites Web externes s'ouvrent dans un nouvel onglet du navigateur. Les liens du système ExtraHop, tels que les tableaux de bord, s'ouvrent dans l'onglet actuel du navigateur.	[Visit our home page](https://www.extrahop.com) https://www.extrahop.com
Citations en blocs	Placez un crochet à angle droit et un espace avant votre texte.	On the ExtraHop website: > Access the live demo and review case studies.
Fonte Monospace	Cochez la case arrière (') avant et après votre texte.	`example code block`
Emojis	L'ajout d'émojis dans la syntaxe Markdown n'est pas pris en charge ; toutefois, vous pouvez copier et coller une image emoji Unicode dans la zone de texte. Voir le Graphique Emoji Unicode  site Web pour les images.	

Comment puis-je voir quelles alertes sont attribuées à une source ?

Vous pouvez trouver les attributions d'alerte sur la page Vue d'ensemble d'une source.

- Sur la page de présentation de l'appareil, cliquez sur **Modifier les devoirs**.
- Sur la page de présentation d'un groupe d'appareils, cliquez sur **Devoirs** depuis le coin supérieur droit.
- Sur la page de présentation de l'application ou du réseau, cliquez sur **Alertes** depuis le coin supérieur droit.

Une fenêtre contenant les informations d'attribution d'alerte suivantes s'affiche :

- Configurations d'alerte directement attribuées à la source.
- Configurations d'alerte attribuées par le biais d'un groupe d'proximatif d'équipements.
- Configurations d'alerte attribuées globalement à la source.
- État de la configuration des alertes.

Dans la fenêtre qui contient les informations d'alerte, vous pouvez supprimer une attribution d'alerte de la source en cliquant sur l'icône de suppression (X) à côté du nom de l'alerte. Si l'alerte a été attribuée globalement à l'ensemble des applications ou appareils, vous ne pouvez pas supprimer l'attribution d'une source individuelle.

Comment les métriques sont-elles calculées pour les configurations d'alerte attribuées à un groupe d'proximatif d'équipements ?

Si vous attribuez une alerte à un groupe d'équipements, cela revient à attribuer l'alerte à chaque équipement du groupe. Si vous souhaitez agréger les métriques de tous les membres d'un groupe, vous pouvez créer une application qui regroupe les appareils en une seule source de mesures, puis attribuer l'alerte à cette application.

Comment les tendances sont-elles calculées ?

Le système ExtraHop calcule les tendances en examinant les données historiques et en établissant une base de référence. Les alertes basées sur les tendances sont bien adaptées aux indicateurs pour lesquels des seuils significatifs sont difficiles à définir, tels que les erreurs.

Des alertes basées sur les tendances sont générées lorsqu'une métrique se situe en dehors de la tendance normale apprise par le système. Dans la plupart des cas, les données historiques sont disponibles et les alertes de tendance sont actives dès qu'elles sont activées. Toutefois, si vous configurez une alerte de tendance qui nécessite davantage de données historiques que celles dont dispose actuellement votre appliance, celle-ci calcule la tendance à partir des données disponibles.

Pourquoi ne puis-je pas voir d'alerte dans le tableau des alertes ?

Si vous avez ajouté une alerte provenant d'un console, vous devez vous connecter à ce système pour voir et configurer l'alerte.