

Archiver une banque de données étendue pour un accès en lecture seule

Publié: 2023-09-30

En déconnectant une banque de données active d'un système ExtraHop, vous pouvez créer une archive en lecture seule des données de métriques stockées. N'importe quel nombre de systèmes ExtraHop peuvent lire à partir d'une banque de données archivée.

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans le Configuration du système section, cliquez **Banque de données et personnalisations**.
3. Dans le Paramètres étendus de la banque de données section, cliquez **Configuration d'une banque de données étendue**.
4. Cliquez sur le nom du montage qui contient la banque de données que vous souhaitez archiver.
5. Dans la ligne de cette banque de données, cliquez sur **Déconnecter la banque de données étendue**.
6. Type **OUI** pour confirmer, puis cliquez sur **OK**.

La banque de données est déconnectée du système et marquée pour un accès en lecture seule. Attendez au moins dix minutes avant de connecter tout autre système ExtraHop à l' archive.

Connectez votre système ExtraHop à la banque de données archivée



Avertissement Pour se connecter à une banque de données archivée, le système ExtraHop doit parcourir les données contenues dans la banque de données. En fonction de la quantité de données stockée dans la banque de données archivée, la connexion à la banque de données archivée peut prendre un certain temps. Lors de la connexion à la banque de données archivée, le système ne collecte pas de données et les performances du système sont dégradées. Le processus de connexion prend plus de temps dans les cas suivants :

- S'il y a une grande quantité de données dans la banque de données
- Si la connexion réseau à l'équipement NAS hébergeant la banque de données est lente
- Si les performances de lecture de l'équipement NAS hébergeant la banque de données sont lentes

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans le Configuration du système, cliquez **Banque de données et personnalisations**.
3. Dans le Paramètres étendus de la banque de données section, cliquez **Configuration d'une banque de données étendue**.
4. Cliquez sur le nom du montage qui contient la banque de données archivée.
5. Dans le Répertoire des banques de données dans ce champ, saisissez le chemin du répertoire de la banque de données archivée.
6. Cliquez **Archive (lecture seule)**.
7. Cliquez **Configurez**.

Votre base de données étendue est désormais une archive en lecture seule accessible par plusieurs systèmes ExtraHop.