




Ajouter un compte utilisateur local

Publié: 2024-08-09

En ajoutant un compte utilisateur local, vous pouvez fournir aux utilisateurs un accès direct à votre système ExtraHop et restreindre leurs privilèges en fonction de leur rôle dans votre organisation.

Pour en savoir plus sur les comptes utilisateur système par défaut, voir [Utilisateurs locaux](#).

1. Connectez-vous aux paramètres d'administration du système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. Dans le Paramètres d'accès section, cliquez sur **Utilisateurs**.
3. Cliquez **Ajouter un utilisateur**.
4. Dans le Informations personnelles section, dans le champ Identifiant de connexion, saisissez le nom d'utilisateur avec lequel les utilisateurs se connecteront à la sonde, qui ne doit pas contenir d'espaces.
Par exemple, `dentelle_adalovelac`.
5. Dans le champ Nom complet, saisissez le nom d'affichage de l'utilisateur.
Le nom peut contenir des espaces. Par exemple, `Ada Lovelace`.
6. Dans le champ Mot de passe, saisissez le mot de passe de ce compte.
 -  **Note:** Sur les capteurs et les consoles, le mot de passe doit répondre aux critères spécifiés par [politique de mot de passe globale](#). Sur les magasins d'enregistrements et de paquets ExtraHop, les mots de passe doivent comporter 5 caractères ou plus.
7. Dans le champ Confirmer le mot de passe, saisissez à nouveau le mot de passe dans Mot de passe champ.
8. Dans le Type d'authentification section, sélectionnez **Local**.
9. Dans le Type d'utilisateur section, sélectionnez le type de privilèges pour l'utilisateur.
 - Les privilèges d'administration du système et des accès permettent un accès complet en lecture et en écriture au système ExtraHop, y compris aux paramètres d'administration.
 - Les privilèges limités vous permettent de choisir parmi un sous-ensemble de privilèges et d'options.
 -  **Note:** Pour plus d'informations, consultez le [Privilèges utilisateur](#) section.
10. Cliquez **Enregistrer**.
 -  **Conseil:** Pour modifier les paramètres d'un utilisateur, cliquez sur le nom d'utilisateur dans la liste pour faire apparaître le Modifier page utilisateur.
 - Pour supprimer un compte utilisateur, cliquez sur le bouton rouge **X** icône. Si vous supprimez un utilisateur d'un serveur d'authentification distant, tel que LDAP, vous devez également supprimer l'entrée correspondant à cet utilisateur sur le système ExtraHop.