

# Hinzufügen eines Ausschlussintervalls zu einer Alarm

Veröffentlicht: 2025-02-12

Mithilfe von Ausschlussintervallen können Sie eine oder mehrere Warnungen in bestimmten Zeiträumen unterdrücken. Sie können beispielsweise eine Alarm außerhalb der Geschäftszeiten, an Wochenenden oder während Wartungsfenstern unterdrücken.

Erstellen Sie ein neues Ausschlussintervall, wenn Sie eine Alarm erstellen oder bearbeiten. Nachdem Sie ein Ausschlussintervall erstellt haben, können Sie es auf bestehende und neue Warnungen anwenden.

## Bevor Sie beginnen

Du musst haben **volle Schreibrechte** [↗](#) oder höher.


1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und klicken Sie dann **Warnmeldungen**.
3. Klicken Sie in der Tabelle Warnungen auf die gewünschte Alarm.
4. Klicken Sie im Abschnitt Warnung bearbeiten auf **Erweiterte Optionen anzeigen**.
5. Fügen Sie im Abschnitt Ausschlussintervalle ein vorhandenes Intervall hinzu oder erstellen Sie ein neues.

Option	Description
Ein vorhandenes Ausschlussintervall hinzufügen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie auf das Dropdownmenü Ausschlussintervall und wählen Sie ein Intervall aus.</li> <li>2. Wiederholen Sie den Vorgang, um der Alarm ein zusätzliches Intervall hinzuzufügen.</li> </ol>
Neues Ausschlussintervall erstellen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klicken Sie <b>Erstellen</b>.</li> <li>2. Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Ausschlussintervall in das <b>Name</b> Feld.</li> <li>3. In der <b>Beschreibung</b> Feld, fügen Sie Informationen über das Intervall hinzu.</li> <li>4. Geben Sie im Abschnitt Ausschließen ein Intervall an und geben Sie einen Zeitraum ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicken Sie <b>Jeden Tag von</b> um ein täglich wiederkehrendes Intervall festzulegen.</li> <li>• Klicken Sie <b>Jede Woche von</b> um ein wöchentliches wiederkehrendes Intervall festzulegen.</li> <li>• Klicken Sie <b>Benutzerdefinierter Zeitraum</b> um ein einmaliges Intervall festzulegen.</li> </ul> </li> <li>5. Optional: Wählen Sie im Abschnitt Aufgaben eine globale Zuweisungsoption aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klicken Sie <b>Allen Alerts zuweisen</b> um das Intervall allen vorhandenen und zukünftigen Alert-Konfigurationen hinzuzufügen.</li> <li>• Klicken Sie <b>Allen Trends zuordnen</b> um die Metrik Aktivität während des</li> </ul> </li> </ol>

Option	Description
	Intervalls aus den Trendberechnungen auszuschließen.
	6. Klicken Sie <b>Speichern</b> um das Intervall zu erstellen und es der Alarm hinzuzufügen.



**Hinweis:** Klicken Sie in der Liste der hinzugefügten Ausschlussintervalle auf einen Intervallnamen, um die Eigenschaften zu bearbeiten, oder klicken Sie auf das Symbol zum Entfernen (X), um das Intervall aus der Alarm zu entfernen.



6. klicken **Speichern** und klicken Sie dann **Erledigt**.