

Gruppen für die erweiterte Analyse priorisieren

Veröffentlicht: 2025-02-12

Sie können Gerätegruppen für die erweiterte Analyse auf der Grundlage ihrer Bedeutung für Ihr Netzwerk angeben. Gruppen werden in einer geordneten Liste aufgeführt.

Hier sind einige wichtige Überlegungen zu [Erweiterte Analyse](#):

- Geräte auf dem [Beobachtungsliste](#) verfügen über eine garantierte erweiterte Analyse und haben Vorrang vor Gerätegruppen.
 - Geräte innerhalb einer Gerätegruppe, die inaktiv sind, haben keinen Einfluss auf die Kapazität von Erweiterte Analyse.
 - Benutzerdefinierte Messwerte sind nur für Geräte in Erweiterte Analyse verfügbar. Wenn Sie benutzerdefinierte Messwerte für ein bestimmtes Gerät sehen möchten, priorisieren Sie eine Gruppe, die das Gerät enthält, oder fügen Sie das Gerät zur Beobachtungsliste hinzu.
 - Sie müssen über volle Schreibrechte verfügen, um Analyseprioritäten bearbeiten zu können.
 - Sie können nicht mehr als 200 Gerätegruppen für die erweiterte Analyse priorisieren.
1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
(Diese Schritte müssen auf der Konsole oder Sensor, das ist [Verwaltung dieser gemeinsamen Einstellungen](#).)
 2. Gehen Sie zu den Einstellungen für Standardprioritäten.
 - Klicken Sie auf einer Konsole auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Prioritäten der Analyse**. Dann klicken Sie **Prioritäten bearbeiten** neben dem Sensor, den Sie ändern möchten.
 - Klicken Sie auf einem Sensor auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Prioritäten der Analyse**.
 3. Priorisieren Sie Gruppen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - a) In der Für Erweiterte Analyse Abschnitt, klicken **eine Gruppe hinzufügen** um die ursprüngliche Gruppe hinzuzufügen oder **Gruppe hinzufügen** um weitere Gruppen hinzuzufügen.

For Advanced Analysis

Prioritize devices to receive Advanced Analysis by [adding a group](#).

For Advanced Analysis

GROUP

HTTP Servers

×

NOTE

Add Group

- b) In der **Gruppe** Geben Sie im Dropdownmenü den Namen einer Gerätegruppe ein und klicken Sie dann in den Suchergebnissen auf den Gruppennamen. Geben Sie zum Beispiel ein HTTP-Server und wählen Sie die **HTTP-Server** Gerätegruppe.
 - c) Optional: In der **Hinweis** Feld, geben Sie Informationen über die Gruppe ein.
4. In der Automatisch füllen Abschnitt, vergewissern Sie sich **Auf** ist ausgewählt.



Hinweis: Wenn Ihr System Leistungsprobleme hat, klicken Sie auf **Aus**. Nur Geräte, die sich in priorisierten Gruppen oder auf der Beobachtungsliste befinden, erhalten die erweiterte Analyse.

5. Klicken Sie oben auf der Seite auf **Speichern**.

Nächste Schritte

Hier sind einige zusätzliche Möglichkeiten, Gruppen zu verwalten und zu verfeinern, die Advanced Analysis erhalten:

- Wenn Sie mehrere Gruppen hinzufügen, werden die Gruppen von oben nach unten priorisiert. Klicken Sie auf das Symbol oben links neben Gruppe, und ziehen Sie dann die Gruppe an eine andere Position in der sortierten Liste.

For Advanced Analysis

GROUP

HTTP Servers

NOTE

GROUP

DNS Servers

NOTE

- Klicken Sie auf den Scheck ✓ Symbol, um die Gruppe zu verkleinern. Klicke auf den Stift ✎ Symbol, um die Gruppe erneut zu erweitern, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

For Advanced Analysis

HTTP Servers

Note: Servers in our production environment.

GROUP

DNS Servers

NOTE


Servers in our production environment.

Click to expand

Click to collapse

- Klicken Sie auf Gehe zu  Symbol neben einem Gruppennamen, um zur Gerätegruppenseite zu navigieren. Auf der Gerätegruppenseite wird angezeigt, welche Geräte und wie viele Geräte sich in der Gruppe befinden. Das Symbol ist nur verfügbar, wenn die Gruppe zusammengeklappt

For Advanced Analysis



ist.

- Klicken Sie auf das X-Symbol, um eine Gruppe aus der Liste zu entfernen, wie in der folgenden Abbildung

For Advanced Analysis



dargestellt.