

Teilen Sie ein Dashboard mit einem eingeschränkten Benutzer

Veröffentlicht: 2025-02-12

ExtraHop-Dashboards sind eine leistungsstarke Methode, um Ihre Netzwerkaktivitäten zu visualisieren. Möglicherweise müssen Sie jedoch Informationen mit jemandem teilen, der keinen Zugriff auf alle Ihre Daten hat (und nicht haben sollte). Indem Sie ein Benutzerkonto mit eingeschränkten Leserechten erstellen, können Sie eingeschränkten Zugriff nur auf die Metriken gewähren, die Sie teilen möchten.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen Zugriff auf die Administrationseinstellungen des ExtraHop-Systems haben.
- Sie müssen Bearbeitungszugriff auf das Dashboard haben, das Sie teilen möchten. (System-Dashboards können nicht mit Benutzern mit eingeschränktem Lesezugriff geteilt werden.)

Erstellen Sie ein Benutzerkonto mit eingeschränktem Lesezugriff

1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen des ExtraHop-Systems ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. In der Auf Einstellungen zugreifen Abschnitt, klicken **Nutzer**.
3. Klicken Sie **Benutzer hinzufügen**.
4. In der Personenbezogene Daten Abschnitt, vervollständigen Sie die Informationen über Ihren neuen Benutzer.
5. In der Benutzerrechte Abschnitt, klicken **Eingeschränkte Nur-Lese-Rechte**.
6. Klicken Sie **Speichern**.

Teilen Sie Ihr Dashboard mit dem Benutzer mit eingeschränktem Lesezugriff

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie **Armaturenbrett** oben auf der Seite.
3. Wählen Sie im linken Bereich das Dashboard aus, das Sie teilen möchten.
4. Klicken Sie auf das Befehlsmenü (Symbol) in der oberen rechten Ecke der Dashboard-Seite und wählen Sie dann **Teilen**.
5. Wählen **Nur bestimmte Benutzer oder Gruppen können sie ansehen oder bearbeiten**.
6. In der Benutzer und Gruppen angeben Feld, geben Sie den Namen Ihres neuen Benutzers ein, und wählen Sie dann den Benutzernamen aus dem Dropdownmenü aus.
7. Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü **Kann ansehen**.
8. Klicken Sie **Benutzer hinzufügen**.
9. Klicken Sie **Speichern**.

Der Benutzer mit eingeschränktem Lesezugriff kann sich jetzt beim ExtraHop-System anmelden und nur das Dashboard sehen, das Sie mit ihm geteilt haben.