

Analysieren Sie den Lync-Verkehr

Veröffentlicht: 2023-09-13

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie den Lync-Verkehr in Ihrer Netzwerkumgebung mit einem ExtraHop-System anzeigen können.

Hinweisie müssen in der Lage sein, auf die ExtraHop-Administrationseinstellungen zuzugreifen, für die ein Benutzerkonto mit Setup- oder System- und Zugriffsadministrationsrechten erforderlich ist.

SSL-Entschlüsselungsschlüssel und Protokolle hinzufügen

- 1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen des ExtraHop-Systems ein über https://
 <extrahop-hostname-or-IP-address>/admin.
- 2. In der Konfiguration des Systems Abschnitt, klicken **Erfassen**.
- 3. klicken SSL-Entschlüsselung.
- 4. In der SSL-Entschlüsselungsschlüssel Abschnitt, klicken Schlüssel hinzufügen.
- 5. In der PEM-Zertifikat und privaten RSA-Schlüssel hinzufügen Abschnitt, auf der SSL-Schlüssel hinzufügen Seite, geben Sie die folgenden Informationen ein:
 - Name: Ein benutzerfreundlicher Name für den Schlüssel, den Sie hinzufügen.
 - Zertifikat: Die Zertifikatsinformationen für Ihren Lync-Server.
 - Privater Schlüssel: Die privaten Schlüsselinformationen für Ihren Lync-Server.
- 6. klicken Hinzufügen.
- 7. In der Verschlüsselte Protokolle Abschnitt, klicken Protokoll hinzufügen.
- 8. In der Verschlüsseltes Protokoll hinzufügen Abschnitt, klicken Sie auf Protokoll Drop-down-Menü und Auswahl SIP.
- 9. Aus dem Schlüssel Wählen Sie in der Dropdownliste den privaten Schlüssel aus, den Sie zuvor in Schritt 4 hinzugefügt haben.
- 10. In der Hafen Feld, Typ 5061
- 11. klicken Hinzufügen.
- 12. Wiederholen Sie die Schritte 6-10 und fügen Sie hinzu HTTP als verschlüsseltes Protokoll. Die Portnummer für HTTP ist 443.

Nächste Schritte

Klicken Sie oben links auf der Seite auf das ExtraHop-Logo und navigieren Sie zum RTP, RTCP, und SIP Seiten für interessante Anwendungen und Geräte. Metriken, die den Lync-Verkehr beinhalten, sind enthalten.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von SSL-Entschlüsselungsschlüsseln finden Sie im Erfassen ☑ Abschnitt der ExtraHop Admin-UI-Leitfaden ☑.