

Eine Regel für Systembenachrichtigungen erstellen


Veröffentlicht: 2023-09-13

Erstellen Sie eine Benachrichtigungsregel, um eine Empfängerliste per E-Mail zu versenden, wenn Systemereignisse auftreten, z. B. Probleme mit der Sensorverbindung, nicht unterstützte Firmware-Versionen und Lizenzprobleme.

Das ExtraHop-System erstellt eine standardmäßige Systembenachrichtigungsregel, die alle Systemereignisse umfasst und dem ursprünglichen Administrator zugewiesen wird, der sich an der Konsole anmeldet. Sie können die Standardregel deaktivieren oder bearbeiten.

Bevor Sie beginnen

- Sie müssen bei einer Konsole mit vollständigem Schreibzugriff angemeldet sein [Privilegien](#) um diese Einstellungen zu ändern.
- Das ExtraHop-System muss [verbunden mit ExtraHop Cloud Services](#) um Benachrichtigungen per E-Mail zu senden.
- E-Mail-Benachrichtigungen werden von no-reply@notify.extrahop.com gesendet. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Adresse zu Ihrer Liste der erlaubten Absender hinzufügen.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Regeln für Benachrichtigungen**.
3. klicken **Erstellen**.
4. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für die Benachrichtigungsregel ein.
5. Fügen Sie im Feld Beschreibung Informationen zur Benachrichtigungsregel hinzu.
6. Wählen Sie im Abschnitt Ereignistyp **System**.
7. Wählen Sie im Abschnitt Systemereignisse die Ereignistypen aus, die Sie in die Regel aufnehmen möchten.

Option	Description
Warnung oder Fehler bei der Sensorverbindung	Sendet eine Benachrichtigung, wenn ein Sensor offline ist, von der Konsole getrennt ist oder eine zusätzliche Konfiguration erfordert.
Firmware-Upgrade für den Sensor verfügbar	Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Firmware auf einem Sensor nicht unterstützt wird und aktualisiert werden sollte oder wenn eine neuere Firmware-Version für einen Sensor verfügbar ist und diese Version nicht neuer als die Konsolen-Firmware ist, falls angeschlossen.
Lizenzwarnung oder Fehler	Sendet eine Benachrichtigung für Sensorlizenzstatus, die Aufmerksamkeit erfordern, z. B. eine Lizenz, die ungültig ist, nicht verbunden ist, abläuft oder aussteht.
Recordstore-Fehler (nur Reveal (x) 360)	Sendet eine Benachrichtigung, wenn der Recordstore keine Verbindung zu einem Sensor herstellen kann, um Datensätze zu empfangen, und wenn eine Verbindung wiederhergestellt wird.
Recordstore-Aufnahmewarnung (nur Reveal (x) 360)	Sendet eine Benachrichtigung, wenn die Recordstore-Aufnahmekapazität nahe (über

Option	Description
8. Geben Sie einzelne E-Mail-Adressen an, getrennt durch ein Komma.	80%) oder über (über 100%) Ihrer täglichen Aufnahmekapazität liegt.
9. Klicken Sie im Bereich Optionen auf Kontrollkästchen „Benachrichtigungsregel aktivieren“ um die Benachrichtigung zu aktivieren.	
10. klicken Speichern .	