## Ein Dashboard teilen

Veröffentlicht: 2024-04-09

Standardmäßig sind alle benutzerdefinierten Dashboards, die Sie erstellen, privat, was bedeutet, dass keine ExtraHop-Benutzer Ihr Dashboard anzeigen oder bearbeiten können. Sie können Ihr Dashboard jedoch teilen, indem Sie anderen ExtraHop-Benutzern und -Gruppen Ansichts- oder Bearbeitungszugriff gewähren.

Hier sind einige wichtige Überlegungen zum Teilen von Dashboards:

- Wie ein Benutzer mit einem gemeinsam genutzten Dashboard interagiert und welche Informationen er im ExtraHop-System einsehen kann, hängt von den Benutzerrechten ab. Sie können zum Beispiel einen Benutzer mit eingeschränktem Nur-Lese-Recht hinzufügen , wodurch dieser Benutzer nur die Dashboards sehen kann, die Sie mit ihm im ExtraHop-System teilen. Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerrechte Abschnitt im ExtraHop-Administratorhandbuch.
- Wenn Sie einem Benutzer die Bearbeitungsberechtigung gewähren, kann dieser Benutzer das Dashboard ändern und mit anderen teilen und es einer Sammlung hinzufügen. Andere Benutzer können das Dashboard jedoch nicht löschen. Nur der Dashboard-Besitzer kann ein Dashboard löschen.
- Gruppeninformationen werden aus LDAP (wie OpenLDAP oder Active Directory) in das ExtraHop-System importiert. Benutzerinformationen sind verfügbar, nachdem sich ein ExtraHop-Benutzer bei seinem Konto angemeldet hat.
- Um ein Dashboard mit einem Nicht-ExtraHop-Benutzer zu teilen, können Sie eine PDF-Datei des Dashboard erstellen ...
- Du kannst einen geplanten Dashboard-Bericht erstellen ☑, das die PDF-Datei des Dashboard regelmäßig an jeden E-Mail-Empfänger sendet. (Nur Konsolen.)
- Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über https://<extrahop-hostname-or-IPaddress>.
- 2. Klicken Sie oben auf der Seite auf Armaturenbretter.
- 3. Wählen Sie im Dashboard-Dock ein Dashboard aus, das Sie teilen möchten. Sie können keine System-Dashboards oder Dashboards teilen, für die Sie keinen Bearbeitungszugriff haben.
- 4. Klicken Sie auf das Befehlsmenü in der oberen rechten Ecke der Dashboard-Seite und wählen Sie Teilen.
- 5. Um jedem Benutzer die Leseberechtigung zu gewähren, wählen Sie **Allen Benutzern erlauben, dieses Dashboard zu sehen**.
- 6. Gehen Sie wie folgt vor, um bestimmten Benutzern und Gruppen Anzeige- oder Bearbeitungsberechtigungen zu erteilen:
  - a) Geben Sie den Namen eines Benutzers oder einer Gruppe ein, und wählen Sie dann den Namen aus der Dropdownliste aus.
  - b) Wählen Sie neben dem Namen Kann ansehen oder wählen Kann bearbeiten.
- 7. klicken **Speichern**.

Wenn du dein Dashboard geteilt hast, erscheint ein kleines graues Symbol neben deinem Dashboard im Dock.

## Zugriff auf ein Dashboard entfernen

Sie können den Dashboard-Zugriff, den Sie Benutzern und Gruppen gewährt haben, entfernen oder ändern.

- Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über https://extrahop-hostname-or-IPaddress>.
- 2. Klicken Sie oben auf der Seite auf Armaturenbretter.
- 3. Wählen Sie im Dashboard-Dock das benutzerdefinierte Dashboard aus, das Sie ändern möchten.

- Klicken Sie auf das Befehlsmenü I in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Teilen.
- Entfernen Sie den Zugriff für Benutzer oder Gruppen, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
  - Entfernen Sie den gesamten Zugriff für einen Benutzer oder eine Gruppe, indem Sie auf das rote Löschen klicken (x) Symbol neben dem Benutzer- oder Gruppennamen.
  - Entfernen Sie den Bearbeitungszugriff, indem Sie Kann ansehen aus der Dropdownliste neben dem Benutzer- oder Gruppennamen.
- klicken Speichern.