

Integrieren Sie RevealX 360 mit QRadar

Veröffentlicht: 2024-07-02

Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Metriken von RevealX 360 in IBM Security QRadar anzuzeigen, um Verhaltensinformationen über Ihre Umgebung zu gewinnen.

Um diese Integration zu konfigurieren, müssen Sie [QRadar-Anmeldeinformationen erstellen](#) und fügen Sie sie dann zur Konfiguration des [ExtraHop App für QRadar](#).

Anforderungen an das System

ExtraShop RevealX 360

- Ihr Benutzerkonto muss [Privilegien](#) auf RevealX 360 für System- und Zugriffsadministration.
- Ihr RevealX 360-System muss mit einem ExtraHop verbunden sein Sensor mit Firmware-Version 8.8 oder höher.
- Ihr RevealX 360-System muss [verbunden mit ExtraHop Cloud Services](#).

Q-Radar

- Sie benötigen IBM Security QRadar Version 7.4.1 FP2 oder höher.

Anmeldedaten für die QRadar-Integration erstellen

1. Loggen Sie sich in RevealX 360 ein.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und klicken Sie dann **Integrationen**.
3. Klicken Sie auf das **IBM Sicherheits-QRadar** Fliese.
4. Klicken Sie **Anmeldeinformationen erstellen**.
Auf der Seite werden die generierte ID und das Geheimnis angezeigt.
5. Optional: Wenn Sie bereits Anmeldeinformationen für den REST-API-Zugriff erstellt haben, können Sie diese auf die Integration anwenden. Klicken Sie **Wählen Sie vorhandene Anmeldeinformationen**, wählen Sie einen Berechtigungsnachweis aus der Dropdownliste aus und klicken Sie dann auf **Wählen**.
6. Kopieren und speichern Sie die ID und das Geheimnis, die Sie benötigen, um die ExtraHop-App für QRadar zu konfigurieren.
7. Klicken Sie **Erledigt**.

Die Anmeldeinformationen werden auch dem hinzugefügt [ExtraHop REST-API-Anmeldeinformationen](#) [Seite](#), auf der Sie den Status der Anmeldeinformationen anzeigen, die ID kopieren oder die Anmeldeinformationen löschen können.

Nächste Schritte

[Installieren und konfigurieren Sie die ExtraHop App für QRadar](#).

Installieren und konfigurieren Sie die ExtraHop App für QRadar

1. Laden Sie das herunter [ExtraHop App für QRadar](#) von der IBM App Exchange-Website.
2. Klicken Sie im rechten Bereich der Download-Site auf **Ansicht** neben Dokumentation, um ein PDF des App-Benutzerhandbuchs herunterzuladen.
3. Installieren und konfigurieren Sie das Add-on gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch.
4. Geben Sie in den folgenden Konfigurationsfeldern den [Anmeldedaten](#) Sie haben für die QRadar-Integration Folgendes erstellt und kopiert:

- **Authentifizierungs-ID**
- **Geheimer Schlüssel**

Nächste Schritte

Exportieren Sie RevealX 360-Metriken und zeigen Sie sie in QRadar gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch der ExtraHop-App für QRadar an.