

# Analysieren Sie den Lync-Verkehr

Veröffentlicht: 2024-09-26

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie den Lync-Verkehr in Ihrer Netzwerkumgebung mit einem ExtraHop-System anzeigen können.



**Hinweis** Sie müssen in der Lage sein, auf die ExtraHop-Administrationseinstellungen zuzugreifen, für die ein Benutzerkonto mit Setup- oder System- und Zugriffsadministrationsrechten erforderlich ist.

## TLS-Entschlüsselungsschlüssel und Protokolle hinzufügen

1. Loggen Sie sich in die Administrationseinstellungen des ExtraHop-Systems ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>/admin`.
2. In der Konfiguration des Systems Abschnitt, klicken Sie **Erfassen**.
3. Klicken Sie **SSL-Entschlüsselung**.
4. In der SSL-Entschlüsselungsschlüssel Abschnitt, klicken Sie **Schlüssel hinzufügen**.
5. In der PEM-Zertifikat und privaten RSA-Schlüssel hinzufügen Abschnitt, auf der SSL-Schlüssel hinzufügen Seite, geben Sie die folgenden Informationen ein:
  - **Name:** Ein benutzerfreundlicher Name für den Schlüssel, den Sie hinzufügen.
  - **Zertifikat:** Die Zertifikatsinformationen für Ihren Lync-Server.
  - **Privater Schlüssel:** Die privaten Schlüsselinformationen für Ihren Lync-Server.
6. Klicken Sie **Hinzufügen**.
7. In der Verschlüsselte Protokolle Abschnitt, klicken Sie **Protokoll hinzufügen**.
8. In der Verschlüsseltes Protokoll hinzufügen Abschnitt, klicken Sie auf Protokoll Drop-down-Menü und Auswahl **SIP**.
9. Aus dem Schlüssel Wählen Sie im Dropdownmenü den privaten Schlüssel aus, den Sie zuvor in Schritt 4 hinzugefügt haben.
10. In der Hafen Feld, Typ 5061
11. Klicken Sie **Hinzufügen**.
12. Wiederholen Sie die Schritte 6-10 und fügen Sie hinzu HTTP als verschlüsseltes Protokoll. Die Portnummer für HTTP ist 443.

### Nächste Schritte

Klicken Sie oben links auf der Seite auf das ExtraHop-Logo und navigieren Sie zur RTP, RTCP, und SIP Seiten für Anwendungen und Geräte von Interesse. Metriken, die den Lync-Verkehr beinhalten, sind enthalten.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von TLS-Entschlüsselungsschlüsseln finden Sie in der [Erfassen](#) Abschnitt der [ExtraHop Admin-UI-Leitfaden](#).