

Ajouter une ligne de seuil statique à un graphique

Publié: 2023-09-19

L'affichage d'une ligne de seuil statique dans un graphique peut vous aider à déterminer les points de données qui se situent en dessous ou au-dessus d'une valeur significative.

Par exemple, vous pouvez créer un graphique linéaire pour le temps de traitement du serveur afin de vous aider à surveiller les performances d'une base de données importante dans votre environnement réseau. En ajoutant une ligne de seuil définissant un accord de niveau de service (SLA) sur le temps de traitement acceptable, vous pouvez voir quand les performances de la base de données ralentissent et résoudre le problème.

Vous pouvez ajouter une ou plusieurs lignes de seuil lorsque vous [modifiez un graphique à l'aide de l'Explorateur de métriques](#). Ces lignes sont locales au graphique et ne sont pas associées à d'autres widgets ou alertes. Les lignes de seuil ne sont disponibles que pour les graphiques de zone, de chandelier, de colonne, de ligne, de ligne et de colonne, et d'état.

Les étapes suivantes vous montrent comment ajouter une ligne de seuil statique à un graphique de tableau de bord existant :

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. En haut de la page, cliquez sur **Tableaux de bord**.
3. Lancez [l'Explorateur de métriques pour modifier le graphique](#) en suivant les étapes suivantes :
 - a) Dans le dock des tableaux de bord, sélectionnez un tableau de bord contenant le graphique que vous souhaitez modifier.
 - b) Cliquez sur le titre du graphique, puis sélectionnez **Modifier**.
4. Cliquez sur l'onglet **Analyse**.
5. Dans la section Seuils statiques, cliquez sur **Ajouter une ligne de seuil**.
6. Dans le champ Valeur, saisissez un nombre indiquant la valeur seuil de la ligne. Cette valeur détermine l'endroit où la ligne apparaît sur l'axe des ordonnées de votre graphique.



Note: Pour les graphiques qui n'affichent que des mesures de comptage (telles que les octets, les erreurs et les réponses), la valeur de la ligne de seuil s'échelonne automatiquement selon que les données sont [affichées sous forme de taux ou de comptage](#). Lorsque les données ne sont affichées que sous forme de comptage, la valeur de la ligne de seuil s'échelonne automatiquement en fonction de la période de renouvellement (soit 30 secondes, 5 minutes, 1 heure ou 1 jour). La [période de renouvellement des données est déterminée par l'intervalle de temps](#) que vous sélectionnez.

7. Dans le champ Étiquette, saisissez un nom pour votre ligne de seuil.
8. Dans le champ Couleur, sélectionnez une couleur (gris, rouge, orange ou jaune) pour votre ligne de seuil.
9. Cliquez sur **Enregistrer** pour fermer l'Explorateur de métriques.