

Supprimer ou désactiver un dispositif personnalisé

Publié: 2023-09-19

Les dispositifs personnalisés sont créés manuellement sur un système ExtraHop afin de collecter des mesures pour le trafic observé sur plusieurs adresses IP et ports. Si un grand nombre de dispositifs personnalisés affecte les performances de votre système, vous pouvez supprimer ou désactiver un dispositif personnalisé.

Avant de commencer

Des privilèges complets ou supérieurs sont requis pour [créer](#) ou supprimer un dispositif personnalisé.

- Lorsque vous supprimez ou désactivez un dispositif personnalisé, celui-ci devient inactif, ce qui signifie que le système cesse de collecter des métriques pour ce dispositif.
- Lorsque vous supprimez ou désactivez un dispositif personnalisé, celui-ci continue d'apparaître comme un actif jusqu'à ce que toutes les mesures collectées pour ce dispositif soient écrasées dans le [magasin de données](#) local.
- Lorsque vous supprimez un dispositif personnalisé, l'ID de découverte unique du dispositif personnalisé reste toujours dans le système et ne peut pas être appliqué à un nouveau dispositif personnalisé.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.

2. Cliquez sur l'icône Paramètres système , puis sur **Dispositifs personnalisés**.

3. Optionnel : Dans la zone de texte du filtre, recherchez le dispositif personnalisé.

La zone de texte du filtre prend en charge la correspondance de sous-chaînes par nom de dispositif personnalisé, description, état, capteur et ID de découverte.

4. Dans le tableau, sélectionnez le dispositif personnalisé de votre choix, puis effectuez l'une des étapes suivantes :

- Dans les options de configuration, décochez la case **Dispositif personnalisé activé**. Le dispositif sélectionné devient inactif et est supprimé du décompte des dispositifs d'analyse complète. Vous pouvez réactiver le dispositif personnalisé à tout moment et vous pouvez toujours accéder aux mesures des dispositifs personnalisés des intervalles de temps précédents jusqu'à ce qu'ils soient écrasés dans le [magasin de données](#) local.
- En haut de la page, cliquez sur **Supprimer le dispositif**, puis sur **Supprimer le dispositif personnalisé** dans la fenêtre de confirmation. Le dispositif personnalisé sélectionné est définitivement supprimé du système ExtraHop et ne peut pas être restauré.