

# FAQ sur les déclencheurs

Publié: 2023-09-19

Voici quelques réponses aux questions fréquemment posées sur les déclencheurs.

- [Où dois-je créer un déclencheur si j'ai un appareil Command ou Reveal\(x\) 360 ?](#)
- [Comment supprimer un déclencheur ?](#)
- [Comment désactiver ou activer un déclencheur ?](#)
- [Puis-je copier un déclencheur ?](#)
- [Puis-je mettre automatiquement en retrait le code du déclencheur ?](#)

## Où dois-je créer un déclencheur si j'ai un appareil Command ou Reveal(x) 360 ?

Les déclencheurs peuvent être créés sur des systèmes ExtraHop individuels ou sur des appareils Command et Reveal(x) 360 connectés à plusieurs systèmes ExtraHop. Lorsque vous créez un déclencheur sur un système Command appliance ou Reveal(x) 360, le déclencheur s'exécute sur tout système connecté où l'événement déclencheur se produit.

## Comment supprimer un déclencheur ?

Il existe deux méthodes pour supprimer l'affectation d'un déclencheur :

- Ouvrez l'appareil ou le groupe auquel le déclencheur est affecté et cliquez sur **Affectations** dans le coin supérieur droit de la page. Dans l'onglet Déclencheurs, cliquez sur l'icône de suppression (X) à côté de chaque affectation de déclencheur que vous souhaitez supprimer de la source.
- Ouvrez le déclencheur souhaité et cliquez sur l'onglet **Affectations** pour afficher les sources auxquelles le déclencheur est affecté. Cliquez sur l'icône de suppression (X) en regard de chaque dispositif ou groupe de dispositifs dont vous souhaitez supprimer l'affectation du déclencheur.

## Comment désactiver ou activer un déclencheur ?

Il existe deux méthodes pour activer ou désactiver un déclencheur à partir de la page Déclencheurs dans les Paramètres du système :

- Dans la liste des déclencheurs, cochez la case en regard de chaque déclencheur, puis cliquez sur **Activer** ou **Désactiver** dans le coin supérieur droit.
- Ouvrez le déclencheur souhaité, puis sélectionnez ou désélectionnez **Désactiver le déclencheur**.

## Puis-je copier un déclencheur ?

Vous pouvez créer un nouveau déclencheur en copiant un déclencheur existant.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système , puis sur **Déclencheurs**.
3. Dans le tableau de la page Déclencheurs, cochez la case en regard du déclencheur que vous souhaitez copier.
4. Cliquez sur **Copier**.

Le déclencheur copié est ajouté au tableau avec " (copie) " ajouté au nom du déclencheur. Par défaut, le déclencheur copié n'est affecté à aucun appareil ou groupe d'appareils.

## Puis-je mettre automatiquement en retrait le code du déclencheur ?

Vous pouvez indenter automatiquement le code dans l'éditeur de déclencheur en appuyant sur ALT + SHIFT + F.