



Prioriser les groupes pour l'analyse standard

Publié: 2023-10-01

Vous pouvez spécifier des groupes d'équipements pour l'analyse standard en fonction de leur importance pour votre réseau. Les groupes sont classés dans une liste ordonnée.

Voici quelques considérations importantes concernant [Analyse standard](#):

- Les appareils priorités pour la section Analyse standard reçoivent une analyse avancée lorsqu'ils sont en capacité.
 - Vous devez disposer de tous les privilèges d'écriture pour modifier les priorités d'analyse.
 - Vous ne pouvez pas hiérarchiser plus de 200 groupes d'équipements pour l'analyse standard.
1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`. (Ces étapes doivent être effectuées sur le console ou une sonde qui est [gestion de ces paramètres partagés](#).)
 2. Accédez aux paramètres des priorités standard.
 - Sur une console, cliquez sur l'icône Paramètres système  puis cliquez sur **Priorités d'analyse**. Cliquez ensuite sur **Modifier les priorités** à côté de la sonde que vous souhaitez modifier.
 - Sur une sonde, cliquez sur l'icône des paramètres système  puis cliquez sur **Priorités d'analyse**.
 3. Priorisez les groupes en suivant les étapes suivantes :
 - a) Dans le Pour une analyse standard section, cliquez **ajout d'un groupe** pour ajouter le groupe initial ou **Ajouter un groupe** pour ajouter des groupes supplémentaires.

For Standard Analysis

Prioritize devices to receive Standard Analysis by [adding a group](#).

For Standard Analysis


☰ GROUP
✓ ✕

HTTP Servers ✕

NOTE

Add Group

- b) Dans le **Groupe** dans la liste déroulante, tapez le nom d'un groupe d'équipements, puis cliquez sur le nom du groupe dans les résultats de recherche. Par exemple, tapez `Serveurs HTTP` et sélectionnez le **Serveurs HTTP** groupe d'ÉRE d'équipements.
 - c) Optionnel : Dans le **Remarque** champ, saisissez des informations sur le groupe.
4. Dans le Remplissage automatique section, assurez-vous **Sur** est sélectionné.


 **Note:** Si votre système rencontre des problèmes de performances, cliquez sur **Off**. Seuls les appareils appartenant à des groupes prioritaires font l'objet d'une analyse standard.

5. En haut de la page, cliquez sur **Enregistrer**.


Prochaines étapes

Voici d'autres méthodes pour gérer et affiner les groupes qui reçoivent une analyse standard :

- Si vous ajoutez plusieurs groupes, les groupes sont priorisés de haut en bas. Cliquez sur l'icône en haut à gauche à côté de Groupe, puis faites glisser le groupe vers une autre position dans la liste ordonnée.




- Cliquez sur le chevron ✓ icône pour réduire le groupe. Cliquez sur le crayon ✎ icône pour développer à nouveau le groupe, comme indiqué dans la figure




suivante.

- Cliquez sur le bouton « Accéder à » iconne à côté du nom d'un groupe pour accéder à la page du groupe d'équipements. La page des groupes d'appareils indique quels appareils et combien d'appareils font partie du groupe. L'icône n'est disponible que lorsque le groupe est réduit.



- Cliquez sur l'icône X pour supprimer un groupe de la liste, comme illustré dans la figure



suivante.