

FAQ sur les déclencheurs

Publié: 2024-07-02

Voici quelques réponses aux questions fréquemment posées sur les déclencheurs.

- Où dois-je créer un déclencheur si je possède une appliance Command ou RevealX 360 ?
- Comment annuler l'attribution d'un déclencheur ?
- Comment désactiver ou activer un déclencheur ?
- Puis-je copier un déclencheur ?
- Puis-je automatiquement indenter le code du déclencheur ?

Où dois-je créer un déclencheur si je possède une appliance Command ou RevealX 360 ?

Les déclencheurs peuvent être créés sur des systèmes ExtraHop individuels ou sur des appliances Command et RevealX 360 connectés à plusieurs systèmes ExtraHop. Lorsque vous créez un déclencheur sur une appliance Command ou un système RevealX 360, le déclencheur s'exécute sur tout système connecté où l'événement déclencheur se produit.

Comment annuler l'attribution d'un déclencheur ?

Il existe deux méthodes pour supprimer l'attribution d'un déclencheur :

- Ouvrez l'équipement ou le groupe auquel le déclencheur est attribué et cliquez sur **Devoirs** dans le coin supérieur droit de la page. Dans l'onglet Déclencheurs, cliquez sur l'icône de suppression (X) à côté de chaque attribution de déclencheur que vous souhaitez supprimer de la source.
- Ouvrez le déclencheur de votre choix et cliquez sur **Devoirs** onglet pour afficher les sources auxquelles le déclencheur est affecté. Cliquez sur l'icône de suppression (X) à côté de chaque équipement ou groupe d'équipements dont vous souhaitez supprimer l'attribution du déclencheur.


Comment désactiver ou activer un déclencheur ?

Il existe deux méthodes pour activer ou désactiver un déclencheur depuis la page Déclencheurs des paramètres système :

- Dans la liste des déclencheurs, cochez la case à côté de chaque déclencheur, puis cliquez sur **Activer** ou **Désactiver** depuis le coin supérieur droit.
- Ouvrez le déclencheur de votre choix, puis sélectionnez-le ou désélectionnez-le **Désactiver le déclencheur**.

Puis-je copier un déclencheur ?

Vous pouvez créer un nouveau déclencheur en copiant un déclencheur existant.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système , puis cliquez sur **éléments déclencheurs**.
3. Dans le tableau de la page Déclencheurs, cochez la case à côté du déclencheur que vous souhaitez copier.
4. Cliquez **Copier**.

Le déclencheur copié est ajouté au tableau avec « (copy) » ajouté au nom du déclencheur. Par défaut, le déclencheur copié n'est attribué à aucun appareil ou groupe d'appareils.

Puis-je automatiquement indenter le code du déclencheur ?

Vous pouvez automatiquement indenter le code dans l'éditeur de déclencheur en appuyant sur ALT + SHIFT + F.