

# FAQ sur les déclencheurs

Publié: 2024-08-08

Voici quelques réponses aux questions fréquemment posées sur les déclencheurs.

- Où dois-je créer un déclencheur si je possède une appliance Command ou RevealX 360 ?
- Comment annuler l'attribution d'un déclencheur ?
- Comment désactiver ou activer un déclencheur ?
- Puis-je copier un déclencheur ?
- Puis-je automatiquement indenter le code du déclencheur ?

## Où dois-je créer un déclencheur si je possède une appliance Command ou RevealX 360 ?

Les déclencheurs peuvent être créés sur des systèmes ExtraHop individuels ou sur des appliances Command et RevealX 360 connectés à plusieurs systèmes ExtraHop. Lorsque vous créez un déclencheur sur une appliance Command ou un système RevealX 360, le déclencheur s'exécute sur tout système connecté où l'événement déclencheur se produit.

## Comment annuler l'attribution d'un déclencheur ?

Il existe deux méthodes pour supprimer l'attribution d'un déclencheur :

- Ouvrez l'équipement ou le groupe auquel le déclencheur est attribué et cliquez sur **Devoirs** dans le coin supérieur droit de la page. Dans l'onglet Déclencheurs, cliquez sur l'icône de suppression (X) à côté de chaque attribution de déclencheur que vous souhaitez supprimer de la source.
- Ouvrez le déclencheur de votre choix et cliquez sur **Devoirs** onglet pour afficher les sources auxquelles le déclencheur est affecté. Cliquez sur l'icône de suppression (X) à côté de chaque équipement ou groupe d'équipements dont vous souhaitez supprimer l'attribution du déclencheur.


## Comment désactiver ou activer un déclencheur ?

Il existe deux méthodes pour activer ou désactiver un déclencheur depuis la page Déclencheurs des paramètres système :

- Dans la liste des déclencheurs, cochez la case à côté de chaque déclencheur, puis cliquez sur **Activer** ou **Désactiver** depuis le coin supérieur droit.
- Ouvrez le déclencheur de votre choix, puis sélectionnez-le ou désélectionnez-le **Désactiver le déclencheur**.

## Puis-je copier un déclencheur ?

Vous pouvez créer un nouveau déclencheur en copiant un déclencheur existant.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système , puis cliquez sur **éléments déclencheurs**.
3. Dans le tableau de la page Déclencheurs, cochez la case à côté du déclencheur que vous souhaitez copier.
4. Cliquez **Copier**.

Le déclencheur copié est ajouté au tableau avec « (copy) » ajouté au nom du déclencheur. Par défaut, le déclencheur copié n'est attribué à aucun appareil ou groupe d'appareils.

## Puis-je automatiquement indenter le code du déclencheur ?

Vous pouvez automatiquement indenter le code dans l'éditeur de déclencheur en appuyant sur ALT + SHIFT + F.