

Ajouter un intervalle d'exclusion à une alerte

Publié: 2024-11-03

Les intervalles d'exclusion vous permettent de supprimer une ou plusieurs alertes pendant des plages de temps spécifiques. Par exemple, vous pouvez supprimer une alerte après les heures de bureau, le week-end ou pendant les périodes de maintenance.

Créez un nouvel intervalle d'exclusion lorsque vous créez ou modifiez une alerte. Après avoir créé un intervalle d'exclusion, vous pouvez l'appliquer aux alertes existantes et nouvelles.

Avant de commencer


Tu dois avoir [privilèges d'écriture complets](#) ou supérieur.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône des paramètres système  puis cliquez sur **Alertes**.
3. Dans le tableau Alertes, cliquez sur l'alerte de votre choix.
4. Dans la section Modifier l'alerte, cliquez sur **Afficher les options avancées**.
5. Dans la section Intervalles d'exclusion, ajoutez un intervalle existant ou créez-en un nouveau.

Option	Description
Ajouter un intervalle d'exclusion existant	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur la liste déroulante des intervalles d'exclusion et sélectionnez un intervalle. 2. Répétez l'opération pour ajouter un intervalle supplémentaire à l'alerte.
Création d'un nouvel intervalle d'exclusion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez Créez. 2. Entrez un nom unique pour l'intervalle d'exclusion dans Nom champ. 3. Dans le Descriptif champ, ajoutez des informations sur l'intervalle. 4. Dans la section Exclure, spécifiez un intervalle et entrez une plage de temps : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez Tous les jours à partir de pour définir un intervalle récurrent quotidien. • Cliquez Chaque semaine à partir de pour définir un intervalle récurrent hebdomadaire. • Cliquez Plage de temps personnalisée pour définir un intervalle unique. 5. Facultatif : Dans la section Attributions, sélectionnez une option d'attribution globale : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez Attribuer à toutes les alertes pour ajouter l'intervalle à toutes les configurations d'alerte existantes et futures. • Cliquez Affecter à toutes les tendances pour exclure l'activité métrique pendant l'intervalle des calculs de tendance. 6. Cliquez Enregistrer pour créer l'intervalle et l'ajouter à l'alerte.



Conseil Dans la liste des intervalles d'exclusion ajoutés, cliquez sur le nom d'un intervalle pour modifier les propriétés, ou cliquez sur l'icône de suppression (X) pour supprimer l'intervalle de l'alerte.



6. Cliquez **Enregistrer** puis cliquez sur **Terminé**.