

Transfermanagement von Analyseprioritäten


Veröffentlicht: 2023-09-13

Standardmäßig verwaltet jeder Paketsensor seine eigenen Analyseprioritäten, die bestimmen, welche Geräte empfangen Erweiterte Analyse oder Standardanalyse. Wenn Ihr Sensor mit einer Konsole verbunden ist, können Sie die Prioritätsverwaltung auf diese Konsole übertragen, um eine zentrale Ansicht dieser Einstellungen zu erhalten.

Hier sind einige wichtige Überlegungen zur Übertragung des Managements:

- Sie benötigen volle Schreibberechtigungen, um Analyseprioritäten bearbeiten zu können.
- Nach der Übertragung des Managements auf ein Konsole, alle weiteren Änderungen, die Sie an einzelnen Sensoren vornehmen, sind inaktiv. Sehen Sie, welche anderen [Einstellungen werden ebenfalls übertragen](#).
- Die Einstellungen für Analyseprioritäten sind für Durchflusssensoren nicht verfügbar. Die Verwaltung kann nicht übertragen werden.

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie das Prioritätsmanagement auf eine übertragene Konsole:

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein.
Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Sensor in Ihrer Umgebung.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und dann klicken **Prioritäten der Analyse**.
3. Klicken Sie oben auf der Seite auf Konsole Dropdownliste und wählen Sie die Konsole aus, auf die Sie die Verwaltung übertragen möchten.
4. klicken **Übertragung**.



Hinweis: Um Analyseunterbrechungen zu vermeiden, können Sie einen Entwurf der Einstellungen für die Analyseprioritäten für jeden Sensor speichern, bevor Sie die Verwaltung auf eine Konsole übertragen.