

Berechnen Sie die Größe, die für Ihren erweiterten Datenspeicher benötigt wird

Veröffentlicht: 2024-11-02


Der erweiterte Datenspeicher muss über ausreichend Speicherplatz verfügen, um die vom ExtraHop-System generierte Datenmenge aufzunehmen. Das folgende Verfahren erklärt, wie Sie ungefähr berechnen können, wie viel freien Speicherplatz Sie für Ihren erweiterten Datenspeicher benötigen.

Bevor Sie beginnen

Machen Sie sich mit ExtraHop vertraut [Datenspeicher-Konzepte](#).

Im folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Menge an Speicherplatz berechnen, die für 5-Minuten-Metriken im Wert von 30 Tagen benötigt wird.

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein über `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Klicken Sie auf Systemeinstellungen Symbol, und klicken Sie dann auf **Systemzustand**.
3. Scrollen Sie nach unten zum Datenfeed Abschnitt.
4. In der Lookback-Schätzungen für metrische Daten Diagramm, beachten Sie das Rate und geschätzter Lookback für jeden Metrikzyklus (oder Zeitraum), den Sie im externen Datenspeicher speichern möchten. Schätzungen basieren auf Metriken, die während des ausgewählten Zeitintervalls geschrieben wurden.



5. Berechnen Sie den benötigten Speicherplatz, indem Sie die folgende Formel anwenden: $\text{rate} \times \text{lookback_time}$, und rechnen Sie den Wert dann in Standardeinheiten um.
In der Abbildung oben beträgt die Rate für 5-Minuten-Metriken beispielsweise 39,3 KB/s.
 1. Rechnen Sie die Rate von Sekunden nach Tagen um: $39.3 \times 60 \text{ (seconds)} \times 60 \text{ (minutes)} \times 24 \text{ (hours)} \times 30 \text{ (days)} = 101865600 \text{ KB}$ für 30 Tage Rückblick.
 2. Wandle die Rate von Kilobyte nach Megabyte um: $101865600 / 1024 = 99478 \text{ MB}$ für 30 Tage Rückblick.
 3. Rechnen Sie die Rate von Megabyte nach Gigabyte um: $99478 / 1024 = 97 \text{ GB}$ für 30 Tage Rückblick.

Um alle 5-Minuten-Metriken dieses ExtraHop-Systems 30 Tage lang zu speichern, benötigen Sie 97 GB freien Speicherplatz.

Nächste Schritte

Konfigurieren Sie einen erweiterten SMB- oder NFS-Datenspeicher [↗](#).