

# Transfermanagement der Analyseprioritäten


Veröffentlicht: 2025-02-04

Jeder Paketsensor kann seine eigenen Analyseprioritäten verwalten, die bestimmen, welche Geräte empfangen Erweiterte Analyse oder Standardanalyse. Wenn Ihr Sensor an eine Konsole angeschlossen ist, können Sie die Prioritätsverwaltung auf diese Konsole übertragen, um eine zentrale Ansicht dieser Einstellungen zu erhalten.

Im Folgenden finden Sie einige wichtige Überlegungen zur Übertragung der Verwaltung:

- Sie müssen über volle Schreibrechte verfügen, um Analyseprioritäten bearbeiten zu können.
- Nach der Übertragung des Managements an einen Konsole, alle weiteren Änderungen, die Sie an einzelnen Sensoren vornehmen, sind inaktiv. Sehen Sie, welche andere **Einstellungen werden ebenfalls übertragen** [↗](#).
- Die Einstellungen für Analyseprioritäten sind für Durchflusssensoren nicht verfügbar. Die Verwaltung kann nicht übertragen werden.

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie das Prioritätsmanagement an einen übertragen Konsole:

1. Loggen Sie sich in das ExtraHop-System ein.  
Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Sensor in Ihrer Umgebung.
2. Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen  und klicken Sie dann **Analyse-Prioritäten**.
3. Klicken Sie oben auf der Seite auf Konsole Drop-down-Menü und wählen Sie die Konsole aus, auf die Sie die Verwaltung übertragen möchten.
4. Klicken Sie **Übertragung**.



**Hinweis** Um Analyseunterbrechungen zu vermeiden, können Sie einen Entwurf der Einstellungen für die Analyseprioritäten für jeden Sensor speichern, bevor Sie die Verwaltung an eine Konsole übertragen.