

Ajouter un intervalle d'exclusion à une alerte


Publié: 2023-09-19

Les intervalles d'exclusion vous permettent de supprimer une ou plusieurs alertes pendant des périodes spécifiques. Par exemple, vous pouvez supprimer une alerte en dehors des heures de bureau, le week-end ou pendant les fenêtres de maintenance.

Créez un nouvel intervalle d'exclusion lorsque vous créez ou modifiez une alerte. Après avoir créé un intervalle d'exclusion, vous pouvez l'appliquer aux alertes existantes et aux nouvelles alertes.

Avant de commencer

Vous devez disposer des [droits d'écriture complets](#) ou d'un niveau supérieur.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système , puis sur **Alertes**.
3. Dans le tableau Alertes, cliquez sur l'alerte souhaitée.
4. Dans la section Modifier l'alerte, cliquez sur **Afficher les options avancées**.
5. Dans la section Intervalles d'exclusion, ajoutez un intervalle existant ou créez-en un nouveau.

Option	Description
Ajouter un intervalle d'exclusion existant	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur la liste déroulante des intervalles d'exclusion et sélectionnez un intervalle. 2. Répétez l'opération pour ajouter un intervalle supplémentaire à l'alerte.
Créer un nouvel intervalle d'exclusion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquez sur Créer. 2. Saisissez un nom unique pour l'intervalle d'exclusion dans le champ Nom. 3. Dans le champ Description, ajoutez des informations sur l'intervalle. 4. Dans la section Exclure, spécifiez un intervalle et entrez une plage de temps : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur Chaque jour à partir de pour définir un intervalle quotidien récurrent. • Cliquez sur Chaque semaine à partir de pour définir un intervalle récurrent hebdomadaire. • Cliquez sur Plage de temps personnalisée pour définir un intervalle unique. 5. Facultatif : dans la section Affectations, sélectionnez une option d'affectation globale : <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur Attribuer à toutes les alertes pour ajouter l'intervalle à toutes les configurations d'alertes existantes et futures. • Cliquez sur Affecter à toutes les tendances pour exclure l'activité métrique pendant l'intervalle des calculs de tendances.


Option

Description

6. Cliquez sur **Enregistrer** pour créer l'intervalle et l'ajouter à l'alerte.



Conseil Dans la liste des intervalles d'exclusion ajoutés, cliquez sur le nom d'un intervalle pour en modifier les propriétés ou cliquez sur l'icône de suppression (X) pour supprimer l'intervalle de l'alerte.



6. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Terminé**.