

Créer une application

Publié: 2023-09-19

Une application est un conteneur défini par l'utilisateur que vous pouvez associer à plusieurs appareils et protocoles pour obtenir une vue unifiée des mesures intégrées. Vous pouvez créer une application de base affectée à un ou plusieurs dispositifs qui filtre les mesures intégrées par protocole ; elle ne nécessite pas l'écriture d'un code JavaScript.

Pour créer une application avec des options plus avancées, vous pouvez [créer une application via l'API Trigger](#)

 **Important:** .Les applications ne peuvent pas être supprimées

. Les applications ne peuvent pas être supprimées. L'

 **Important:** identifiant de l'application est permanent et ne peut pas être modifié

.

1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
2. Cliquez sur **Assets** dans le menu supérieur et sélectionnez **Applications** dans le volet de gauche.
3. Cliquez sur  **Create Application**.
4. Dans le champ **Nom d'affichage**, saisissez un nom unique et convivial pour l'application.
5. Dans le champ **ID de l'application**, saisissez un ID unique et permanent pour l'application.
Une fois l'application enregistrée, l'identifiant ne peut être ni modifié ni supprimé.
6. Dans le champ **Site**, sélectionnez le site que vous souhaitez associer à l'application.
Cette étape est obligatoire sur une console. L'application ne collecte et n'affiche que les mesures des dispositifs du site sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez un groupe de dispositifs comme source de l'application, mais que l'un des dispositifs ne se trouve pas sur le site sélectionné, l'application n'affiche que les mesures des autres dispositifs.
7. Optionnel : Dans le champ **Description de l'application**, saisissez une description de l'application, telle que le service qu'elle représente.
Si elle est fournie, la description est affichée dans la liste des applications.
8. Cliquez sur l'onglet **Sources de données**.
9. Dans le champ **Sources**, saisissez un nom de dispositif ou de groupe de dispositifs, puis cliquez sur une ou plusieurs sources dans la liste des résultats.
L'application n'est pas active tant que vous n'avez pas spécifié au moins une source.



Conseil Vous pouvez également créer une application directement à partir d'une page de présentation d'un groupe de dispositifs ou d'une page de protocole d'un groupe de dispositifs. Dans le menu de commande, cliquez sur **Créer une application** et le groupe de dispositifs ou le protocole de groupe de dispositifs est automatiquement ajouté en tant que source de données pour l'application.

10. Optionnel : Dans le menu déroulant **Protocoles**, cliquez sur les protocoles que vous souhaitez inclure dans l'application.

L'application collecte des mesures intégrées uniquement à partir des protocoles sélectionnés, observés sur les sources sélectionnées.

- Cliquez sur **Tous les protocoles** pour collecter les mesures intégrées de tous les protocoles.
- Cliquez sur un ou plusieurs protocoles individuels pour collecter les mesures intégrées des protocoles sélectionnés.
- Cliquez sur **Protocoles non spécifiés** pour collecter automatiquement les mesures intégrées des protocoles nouvellement enregistrés ou sous licence. Cette option peut être combinée avec des protocoles sélectionnés individuellement.

11. Optionnel : Cliquez sur l'onglet **Alertes** et sélectionnez une configuration d'alerte que vous souhaitez attribuer à l'application.

Une alerte est générée si le trafic collecté par l'application répond aux conditions spécifiées par la configuration d'alerte. Pour plus d'informations, voir [Alertes](#).

12. Cliquez sur **Créer**.

13. Dans la boîte de dialogue Confirmer la création, cliquez sur **Créer**.

Prochaines étapes

En savoir plus sur l'utilisation des applications :

- [Applications](#)
- [FAQ sur les applications](#)