

Gestion des transferts des priorités d'analyse


Publié: 2024-08-08

Chaque sonde réseau d'analyse de paquets peut gérer ses propres priorités d'analyse, qui déterminent quels appareils reçoivent Analyse avancée ou Analyse standard. Si votre sonde est connectée à une console, vous pouvez transférer la gestion des priorités vers cette console pour une vue centralisée de ces paramètres.

Voici quelques considérations importantes concernant le transfert de la gestion :

- Vous devez disposer de tous les privilèges d'écriture pour modifier les priorités d'analyse.
- Une fois la gestion transférée à un console, toutes les autres modifications que vous apportez à des capteurs individuels sont inactives. Voir quels autres **les paramètres sont également transférés** [🔗](#).
- Les paramètres des priorités d'analyse ne sont pas disponibles pour les capteurs de flux ; la gestion ne peut pas être transférée.

Les étapes suivantes vous montrent comment transférer la gestion des priorités vers un console:

1. Connectez-vous au système ExtraHop.
Répétez ces étapes pour chaque sonde de votre environnement.
2. Cliquez sur l'icône Paramètres système  puis cliquez sur **Priorités d'analyse**.
3. En haut de la page, cliquez sur Console liste déroulante et sélectionnez la console vers laquelle vous souhaitez transférer la gestion.
4. Cliquez **Transfert**.



Conseil Pour éviter toute interruption de l'analyse, vous pouvez enregistrer une ébauche des paramètres des priorités d'analyse pour chaque sonde avant de transférer la gestion sur une console.