


# Création d'une règle de notification système

Publié: 2025-01-05

Créez une règle de notification pour envoyer une liste de destinataires par e-mail chaque fois que des événements système surviennent, tels que des problèmes de connexion à la sonde, des versions de microprogramme non prises en charge et des problèmes de licence.

Le système ExtraHop crée une règle de notification système par défaut qui inclut tous les événements du système et est attribuée à l'administrateur initial pour qu'il se connecte à la console. Vous pouvez désactiver ou modifier la règle par défaut.

## Avant de commencer

- Vous devez être connecté à une console en mode écriture complète [privilèges](#) pour modifier ces paramètres.
  - Le système ExtraHop doit être [connecté à ExtraHop Cloud Services](#) pour envoyer des notifications par e-mail.
  - Les notifications par e-mail sont envoyées depuis [no-reply@notify.extrahop.com](mailto:no-reply@notify.extrahop.com). Assurez-vous d'ajouter cette adresse à votre liste d'expéditeurs autorisés.
1. Connectez-vous au système ExtraHop via `https://<extrahop-hostname-or-IP-address>`.
  2. Cliquez sur l'icône Paramètres système  puis cliquez sur **Règles de notification**.
  3. Cliquez **Créez**.
  4. Cliquez **Système**.
  5. Dans le champ Nom, saisissez un nom unique pour la règle de notification.
  6. Dans le champ Description, ajoutez des informations sur la règle de notification.
  7. Si vous souhaitez uniquement recevoir des notifications d'un capteur spécifique, sélectionnez-le dans la liste déroulante Capteurs.
  8. Dans la section Événements système, sélectionnez les types d'événements que vous souhaitez inclure dans la règle.

Option	Description
<b>Avertissement ou erreur de connexion du capteur</b>	Envoie une notification si une sonde est hors ligne, déconnectée de la console ou nécessite une configuration supplémentaire.
<b>Mise à niveau du microprogramme du capteur disponible</b>	Envoie une notification si le microprogramme d'une sonde n'est pas pris en charge et doit être mis à niveau ou si une version plus récente du microprogramme est disponible pour une sonde et que cette version n'est pas ultérieure à celle du microprogramme de la console, si elle est connectée.
<b>Avertissement ou erreur de licence</b>	Envoie une notification pour les états de licence de la sonde qui nécessitent une attention particulière, comme une licence non valide, déconnectée, expirant ou en attente.
<b>Erreur Recordstore (RevealX 360 uniquement)</b>	Envoie une notification si la sonde ne peut pas se connecter à un espace de stockage des enregistrements pour recevoir des enregistrements et si la connexion est rétablie.
<b>Avertissement de capacité de l'appareil</b>	Envoie une notification si le nombre d'appareils actifs observés au cours des 30 derniers jours

Option	Description
<b>Avertissement d'ingestion de Recordstore (RevealX 360 uniquement)</b>	dépasse un pourcentage spécifié ou dépasse 100 % <b>votre limite de licence</b> <a href="#">🔗</a> . Envoie une notification si l'ingestion de l'espace de stockage des enregistrements dépasse un pourcentage spécifié ou dépasse 100 % de la capacité d'ingestion quotidienne de vos enregistrements.

9. Spécifiez les adresses e-mail individuelles, en les séparant par une virgule.
10. Dans le Options section, la **Activer la règle de notification** La case à cocher est activée par défaut. Décochez la case pour désactiver la règle de notification.
11. Cliquez **Enregistrer**.